الوسائط المتعددة

في هذا القسم، يمكنك تكوين سلوك الكاميرا/الميكروفون والوصول إلى بيانات USB والطباعة والقيود المتعلقة بالعرض.

1. الوصول إلى الكاميرا

يتحكم في استخدام الكاميرا وما إذا كان يمكن للمستخدم الوصول إلى مفتاح الوصول إلى الكاميرا (Android 12+). بشكل عام، يتطبق تعطيل الكاميرا على مستوى الجهاز بالكامل في الأجهزة المُدارة بالكامل، ودخل ملف تعريف العمل فقط في أجهزة ملف تعريف العمل.

اختيار المستخدم (الافتراضي): سلوك الجهاز الافتراضي. الكاميرات متاحة و(Android 12+) يمكن للمستخدم تبديل الوصول إلى الكاميرا.

معطّل: جميع الكاميرات معطّلة (الإدارة الكاملة: على مستوى الجهاز؛ ملف تعريف العمل: لتطبيقات ملف تعريف العمل فقط). لا يكون لمفتاح الوصول إلى الكاميرا أي تأثير في النطاق المُدار.

مفروض: الكاميرات متاحة. على الأجهزة المُدارة بالكامل التي تعمل بنظام Android 12+، لا يمكن للمستخدم تبديل الوصول إلى الكاميرا. على الأجهزة/الإصدارات الأخرى، يتصرف هذا مثل اختيار المستخدم.

2. الوصول إلى الميكروفون

على الأجهزة المُدارة بالكامل، يتحكم في استخدام الميكروفون وما إذا كان يمكن للمستخدم الوصول إلى مفتاح الوصول إلى الميكروفون (Android 12+). ليس لهذا الإعداد أي تأثير على الأجهزة غير المُدارة بالكامل.

اختيار المستخدم (الافتراضي): السلوك الافتراضي. الميكروفون متاح و(Android 12+) يمكن للمستخدم تبديل الوصول إلى الميكروفون.

معطّل: الميكروفون معطّل (على مستوى الجهاز). لا يكون لمفتاح الوصول إلى الميكروفون أي تأثير.

مفروض: الميكروفون متاح. على Android 12+، لا يمكن للمستخدم تبديل الوصول إلى الميكروفون. على Android 11 أو أقدم، يتصرف هذا مثل اختيار المستخدم.

3. الوصول إلى بيانات USB

يتحكم في الملفات و/أو البيانات التي يمكن نقلها عبر USB. مدعوم فقط على الأجهزة المملوكة للشركة.

عدم السماح بنقل الملفات (الافتراضي): نقل الملفات غير مسموح، لكن اتصالات بيانات USB الأخرى (مثل الفأرة/لوحة المفاتيح) مسموحة.

عدم السماح بنقل البيانات: جميع أنواع نقل بيانات USB محظورة (Android 12+ مع USB HAL 1.3+). إذا لم يكن مدعومًا، يعود الجهاز إلى خيار عدم السماح بنقل الملفات.

السماح بنقل البيانات: جميع أنواع نقل بيانات USB مسموحة.

4. الطباعة

يتحكم في ما إذا كانت الطباعة مسموحة (Android 9+).

مسموح (الافتراضي): الطباعة مسموحة.

غير مسموح: الطباعة غير مسموحة (Android 9+).

5. إعدادات سطوع الشاشة

يتحكم في وضع سطوع الشاشة و(اختياريًا) قيمة السطوع.

وضع سطوع الشاشة:

اختيار المستخدم (الافتراضي): يُسمح للمستخدم بتكوين سطوع الشاشة.

تلقائي: السطوع تلقائي ولا يمكن للمستخدم تغييره. لا يزال بإمكانك تعيين قيمة سطوع تُستخدم كجزء من الضبط التلقائي (الأجهزة المُدارة بالكامل على Android 9+؛ ملفات تعريف العمل على Android 15+ المملوكة للشركة).

ثابت: يُضبط السطوع على القيمة المكوّنة ولا يمكن للمستخدم تغييره. قيمة السطوع مطلوبة (الأجهزة المُدارة بالكامل على Android 9+؛ ملفات تعريف العمل على Android 15+ المملوكة للشركة).

سطوع الشاشة:

قيمة من 1 إلى 255 (1 = الأدنى، 255 = الأعلى). تعني القيمة 0 عدم تعيين قيمة سطوع.

6. إعدادات مهلة الشاشة

يتحكم في ما إذا كان يمكن للمستخدم تكوين مهلة الشاشة، وعند الفرض، قيمة المهلة.

يحدد حقل **وضع مهلة الشاشة** بين السلوك الذي يتحكم فيه المستخدم والسلوك المفروض.

> **اختيار المستخدم (الافتراضي)**: يُسمح للمستخدم بتكوين مهلة الشاشة.
>
> **مفروض**: تُضبط مهلة الشاشة على القيمة المكوّنة ولا يمكن للمستخدم تغييرها (الأجهزة المُدارة بالكامل على Android 9+؛ ملفات تعريف العمل على Android 15+ المملوكة للشركة).

مهلة الشاشة:

> مدة المهلة بالثواني. يجب أن تكون القيمة أكبر من 0. إذا كانت أكبر من **الحد الأقصى لوقت القفل**، فقد يقيّدها النظام ويبلّغ عن عدم الامتثال.

7. التقاط الشاشة معطّل

ما إذا كان التقاط الشاشة معطّلاً.

8. ضبط مستوى الصوت معطّل

ما إذا كان ضبط مستوى الصوت الرئيسي معطّلاً.

9. تركيب الوسائط الفعلية معطّل

ما إذا كان تركيب الوسائط الخارجية الفعلية معطّلاً.

Revision #7
Created 2026-11-10 15:13:40 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:53:15 UTC by Admin