وضع الكشك والشاشة الرئيسية

يثبّت قسم **وضع الكشك والشاشة الرئيسية** في محرّر سياسة Apple الأجهزة على تطبيق واحد، ويختار التطبيقات التي يمكن فتحها، ويرتّب الشاشة الرئيسية ويضيف رموز مواقع الويب. يُثبّت كل إعداد على الأجهزة كملف تعريف تكوين.

> تطبّق Apple معظم هذه الإعدادات على أجهزة iPhone وiPad الخاضعة للإشراف فقط (الأجهزة المسجّلة عبر Automated Device Enrollment أو المُعدّة باستخدام Apple Configurator). لا تحصل الأجهزة الأخرى عليها. تعمل مقاطع الويب أيضًا على أجهزة iPhone وiPad غير الخاضعة للإشراف. لا تحصل أجهزة Mac على أي من هذه الإعدادات.

اختيار التطبيقات

تُعرّف التطبيقات بمعرّف الحزمة (bundle ID) الخاص بها. اكتب اسم تطبيق لاختياره من تطبيقات Apple المضمّنة وتطبيقات السياسة، أو اكتب أي معرّف حزمة، مثلًا `com.example.app`.

وضع التطبيق الواحد

يشغّل الجهاز التطبيق المختار فقط: لا يمكن للمستخدمين العودة إلى الشاشة الرئيسية أو فتح تطبيقات أخرى. ثبّت التطبيق بالسياسة أولًا. يخرج الجهاز من وضع التطبيق الواحد عند إيقاف الإعداد أو إزالة التطبيق.

- **الخيارات**: عطّل شاشة اللمس أو التدوير أو أزرار مستوى الصوت أو مفتاح الرنين/الصامت أو الزر الجانبي أو القفل التلقائي، وفعّل ميزات الوصول مثل VoiceOver أو Zoom.
- **ميزات الوصول التي يمكن للمستخدم تفعيلها**: ميزات يمكن للمستخدم تفعيلها بالنقر ثلاث مرات على الزر الجانبي.

التطبيقات المسموح بها والمحظورة

- **التطبيقات المحظورة**: تخفي الأجهزة هذه التطبيقات والا تفتحها. `com.apple.webapp` يحظر جميع مقاطع الويب. لا يمكن حظر الإعدادات، والا تطبيق Phone على iPhone.
- **السماح ببعض التطبيقات فقط**: تعرض الأجهزة هذه التطبيقات فقط. اترك القائمة فارغة للسماح بجميع التطبيقات. يضيف **تطبيقات السياسة** التطبيقات المثبّتة بواسطة السياسة؛ ويسمح معرّف `com.apple.webapp` بكل مقاطع الويب.
- **التطبيقات التي يمكنها بدء وضع التطبيق الواحد**: تطبيقات يمكنها قفل الجهاز على نفسها أثناء حاجتها إليه، مثلاً أثناء اختبار.

> مع **السماح ببعض التطبيقات فقط**، يختفي من الأجهزة كل تطبيق غير موجود في القائمة، بما في ذلك تطبيقات السياسة. تبقى الإعدادات دائماً، وكذلك تطبيق Phone على iPhone.

تخطيط الشاشة الرئيسية

رتّب الـ Dock وصفحات الشاشة الرئيسية. أضف التطبيقات ومجلدات التطبيقات ومقاطع الويب الخاصة بالسياسة، واختر الموضع عبر **إضافة إلى**، واسحب الرموز لنقلها بين الـ Dock والصفحات. انقر على مجلد لتغيير اسمه وتطبيقاته.

لا يمكن للمستخدمين نقل الأيقونات أو إزالة التطبيقات من الشاشة الرئيسية. تنتقل التطبيقات غير الموجودة في التصميم إلى الصفحات التي تلي الصفحات التي حدّدتها. يعرض iPhone أربع أيقونات في الـ Dock. لا يزال بإمكان المستخدمين حذف التطبيقات غير المطلوبة في شاشة التخزين في الإعدادات. لمنع ذلك، أوقف **السماح بإزالة التطبيقات** في إدارة التطبيقات.

مقاطع الويب

مقطع الويب هو رمز على الشاشة الرئيسية يفتح موقع ويب. حدّد التسمية وعنوان URL، واختياريًا صورة (PNG أو JPEG، مقصوصة إلى مربع).

- **يمكن للمستخدمين إزالته**: عطّله للإبقاء على الرمز على الأجهزة.
- **ملء الشاشة**: يُفتح موقع الويب كتطبيق ويب، دون شريط عنوان Safari. كما يفتح **البقاء بملء الشاشة على مواقع أخرى** الروابط المؤدية إلى مواقع أخرى في تطبيق

الويب.
- **الفتح باستخدام هذا التطبيق**: تطبيق يفتح عنوان URL بدلًا من Safari.

إعدادات الإشعارات

اختر كيفية عرض الأجهزة لإشعارات بعض التطبيقات: ما إذا كانت مسموحًا بها، وأين تظهر (شاشة القفل، مركز الإشعارات، CarPlay)، والشارات، والأصوات، والتنبيهات الحرجة، ونمط الشريط، والتجميع، والمعاينات. لا يمكن للمستخدمين تغيير هذه الإعدادات.

رسالة شاشة القفل

رسالة تُعرض أسفل شاشة القفل، مثلًا من يجب الاتصال إذا عُثر على الجهاز، ووسم أصل. يمكن أن يحتوي كل الهام على المتغيرات $EMAIL$ و$USERNAME$ و$FULLNAME$ و$SERIAL$ و$UDID$: يُترك المتغير الذي ليس له قيمة للجهاز فارغًا.

Revision #7
Created 2026-11-10 15:13:31 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:53:25 UTC by Admin