

Multimedia

En esta sección, puede configurar el comportamiento de la cámara/micrófono, el acceso a datos USB, la impresión y las restricciones relacionadas con la pantalla.

1. Acceso a la cámara

Controla el uso de la cámara y si el usuario puede acceder al interruptor de acceso a la cámara (Android 12+). En general, desactivar la cámara afecta a todo el dispositivo en dispositivos administrados completamente, y solo dentro del perfil de trabajo en dispositivos con perfil de trabajo.

Elección del usuario (predeterminado): Comportamiento predeterminado del dispositivo. Las cámaras están disponibles y (en Android 12+) el usuario puede activar o desactivar el acceso a la cámara.

Desactivado: Todas las cámaras están desactivadas (administración total: a nivel del dispositivo; perfil de trabajo: solo para aplicaciones del perfil de trabajo). El interruptor de acceso a la cámara no tiene efecto en el ámbito administrado.

Activado: Las cámaras están disponibles. En dispositivos con administración completa que ejecutan Android 12 o superior, el usuario no puede activar o desactivar el acceso a la cámara. En otros dispositivos o versiones, el comportamiento es similar a la opción de elección del usuario.

2. Acceso al micrófono

En dispositivos totalmente administrados, controla el uso del micrófono y si el usuario puede acceder al interruptor de acceso al micrófono (Android 12+). Esta configuración no tiene efecto en dispositivos que no están totalmente administrados.

Elección del usuario (predeterminado): Comportamiento predeterminado. El micrófono está disponible y (en Android 12 o posterior), el usuario puede activar o desactivar el acceso al micrófono.

Desactivado: El micrófono está desactivado (a nivel del dispositivo). El interruptor de acceso al micrófono no tendrá ningún efecto.

Obligatorio: El micrófono está disponible. En Android 12 o versiones posteriores, el usuario no puede activar o desactivar el acceso al micrófono. En Android 11 o versiones anteriores, el

comportamiento es similar a la opción de elección del usuario.

3. Acceso a datos USB

Controla qué archivos y/o datos se pueden transferir a través de USB. Solo compatible en dispositivos propiedad de la empresa.

Deshabilitar la transferencia de archivos (predeterminado): Se deshabilitan las transferencias de archivos, pero se permiten otras conexiones de datos USB (p. ej., ratón/teclado).

Deshabilitar la transferencia de datos: Se prohíben todos los tipos de transferencias de datos USB (Android 12+ con USB HAL 1.3+). Si no es compatible, el dispositivo recurre a la opción de "Deshabilitar la transferencia de archivos".

Permitir la transferencia de datos: Se permiten todos los tipos de transferencias de datos USB.

4. Impresión

Controla si se permite la impresión (Android 9+).

Permitido (por defecto): La impresión está permitida.

No permitido: La impresión está deshabilitada (Android 9 y versiones posteriores).

5. Configuración del brillo de la pantalla

Controla el modo de brillo de la pantalla y (opcionalmente) el valor de brillo.

Modo de brillo de la pantalla:

Elección del usuario (predeterminado): El usuario puede configurar el brillo de la pantalla.

Automático: El brillo se ajusta automáticamente y el usuario no puede modificarlo. Aún se puede establecer un valor de brillo, el cual se utiliza como parte del ajuste automático (disponible en Android 9+; perfiles de trabajo en dispositivos Android 15+ propiedad de la empresa).

Fijo: El brillo se establece en el valor configurado y el usuario no puede modificarlo. Se requiere un valor de brillo (Android 9+ con gestión completa; perfiles de trabajo en

dispositivos Android 15+ propiedad de la empresa).

Brillo de pantalla: Fijo: El brillo se establece en el valor configurado y el usuario no puede modificarlo. Se requiere un valor de brillo (Android 9+ con gestión completa; perfiles de trabajo en dispositivos Android 15+ propiedad de la empresa)

Valor de 1 a 255 (1 = mínimo, 255 = máximo). Un valor de 0 indica que no se ha establecido ningún valor de brillo.

6. Configuración del tiempo de espera de la pantalla

Controla si el usuario puede configurar el tiempo de espera de la pantalla y, cuando está habilitado, el valor del tiempo de espera.

El campo **Modo de tiempo de espera de pantalla** permite seleccionar entre un comportamiento controlado por el usuario y uno forzado.

Elección del usuario (predeterminado): Al usuario se le permite configurar el tiempo de espera de la pantalla.

Forzado: El tiempo de espera de la pantalla se establece en el valor configurado y el usuario no puede cambiarlo (Android 9+ con gestión completa; perfiles de trabajo en dispositivos Android propiedad de la empresa, versión 15+).

Tiempo de espera de la pantalla:

Duración del tiempo de espera en segundos. El valor debe ser mayor que 0. Si es mayor que **Tiempo máximo de bloqueo**, el sistema podría limitarlo y reportar un incumplimiento.

7. Captura de pantalla desactivada

¿La captura de pantalla está desactivada?

8. Ajuste de volumen desactivado

Si el ajuste del volumen general está desactivado.

9. Montaje de medios físicos desactivado

¿Está desactivada la opción de montar medios externos físicos?

Revision #37

Created 2025-12-17 09:33:22 UTC by Admin

Updated 2026-04-22 15:49:37 UTC by Admin