Modo quiosque

Com o modo quiosque, você pode restringir a funcionalidade de um dispositivo a um único aplicativo ou a vários aplicativos. A escolha entre o modo quiosque de aplicativo único e o de vários aplicativos depende dos objetivos do seu negócio.

No **modo quiosque de aplicativo único**, um dispositivo é configurado para um único aplicativo e não permite que os usuários finais acessem outros aplicativos no dispositivo. Eles também não podem sair do aplicativo, o que o torna um dispositivo dedicado a esse aplicativo específico. Para ativar esse modo, especifique um aplicativo na seção **Gerenciamento de aplicativos** com **Tipo de instalação** definido como **Quiosque**.

No **modo quiosque de vários aplicativos**, os dispositivos podem acessar vários aplicativos. Os usuários finais podem navegar entre vários aplicativos por meio de um launcher personalizado. Para ativar esse modo, ative a opção **Launcher personalizado de quiosque**.

Quando o modo quiosque está ativado, você também pode configurar se os usuários finais podem acessar determinados recursos do sistema, como configurações do sistema e a barra de status.

Launcher personalizado de quiosque

Se o launcher personalizado de quiosque está ativado. Isso substitui a tela inicial por um launcher que restringe o dispositivo aos aplicativos instalados pela configuração **Gerenciamento de aplicativos**. Os aplicativos aparecem em uma única página em ordem alfabética.

Ações do botão liga/desliga

Define o comportamento de um dispositivo no modo quiosque quando um usuário pressiona e mantém pressionado o botão liga/desliga.

> **Disponível (padrão)**: O menu de energia (por exemplo, Desligar, Reiniciar) é exibido quando um usuário mantém pressionado o botão liga/desliga de um dispositivo no modo quiosque.
>
> **Bloqueado**: O menu de energia (por exemplo, Desligar, Reiniciar) não é exibido quando um usuário mantém pressionado o botão liga/desliga de um dispositivo no modo quiosque. Observação: isso pode impedir que os usuários desliguem o dispositivo.

Avisos de erro do sistema

Especifica se as caixas de diálogo de erro do sistema para aplicativos que travaram ou não respondem são bloqueadas no modo quiosque. Quando bloqueadas, o sistema forçará a parada do aplicativo como se o usuário escolhesse a opção "fechar aplicativo" na interface.

> **Bloqueado (padrão)**: Todas as caixas de diálogo de erro do sistema, como falhas e aplicativo sem resposta (ANR), são bloqueadas. Quando bloqueadas, o sistema força a parada do aplicativo como se o usuário fechasse o aplicativo pela interface.
>
> **Ativado**: Todas as caixas de diálogo de erro do sistema, como falhas e aplicativo sem resposta (ANR), são exibidas.

Navegação do sistema

Especifica quais recursos de navegação estão ativados (por exemplo, botões Início e Visão geral) no modo quiosque.

> **Desativado (padrão)**: Os botões Início e Visão geral não estão acessíveis.
>
> **Somente Início**: Apenas o botão Início está ativado.
>
> **Ativado**: Os botões Início e Visão geral estão ativados.

Barra de status

Especifica se as informações do sistema e as notificações estão desativadas no modo quiosque.

> **Desativado (padrão)**: As informações do sistema e as notificações estão desativadas no modo quiosque.
>
> **Somente sistema**: Apenas as informações do sistema são exibidas na barra de status.
>
> **Ativado**: As informações do sistema e as notificações são exibidas na barra de status no modo quiosque. Observação: Para que esta política tenha efeito, o botão Início do dispositivo deve estar ativado usando kioskCustomization.systemNavigation.

Configurações do dispositivo

Especifica se o aplicativo Configurações é permitido no modo quiosque.

Permitido (padrão): O acesso ao aplicativo Configurações é permitido no modo quiosque.

Bloqueado: O acesso ao aplicativo Configurações não é permitido no modo quiosque.

Revision #57
Created 2025-12-17 09:34:40 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:57:18 UTC by Admin