

# Modalità chiosco

Con la modalità chiosco, è possibile limitare le funzionalità di un dispositivo a una singola app o a più app. La scelta tra la modalità chiosco con una singola app e quella con più app dipende dagli obiettivi della tua azienda.

In **modalità chiosco con una singola app**, un dispositivo è configurato per eseguire una sola applicazione e non consente agli utenti finali di accedere ad altre app sul dispositivo. Inoltre, non possono uscire dall'app, trasformando il dispositivo in uno dedicato a quella specifica applicazione.

Per abilitare questa modalità, specifica un'app nella sezione [Gestione delle app](#) e imposta il parametro **Tipo di installazione** su **Chiosco**.

In **modalità chiosco multi-app**, ai dispositivi è consentito l'accesso a più applicazioni. Gli utenti finali possono navigare tra diverse app tramite un launcher personalizzato. Per abilitare questa modalità, attiva l'opzione **launcher personalizzato per chiosco**.

Quando la modalità chiosco è attiva, è possibile configurare se gli utenti finali possono accedere a determinate funzionalità del sistema, come le impostazioni di sistema e la barra di stato.

## Avvio personalizzato per la modalità kiosk

Indica se l'avvio personalizzato per la modalità kiosk è abilitato. Questo sostituisce la schermata iniziale con un avvio che blocca il dispositivo alle app installate tramite l'impostazione "[Gestione delle app](#)". Le app vengono visualizzate in una singola pagina in ordine alfabetico.

## Azioni del pulsante di accensione

Definisce il comportamento del dispositivo in modalità kiosk quando un utente preme e tiene premuto (pressione prolungata) il pulsante di accensione.

**Disponibile (predefinito):** Il menu di alimentazione (ad esempio, Spegnimento, Riavvio) viene visualizzato quando un utente preme e tiene premuto (pressione prolungata) il pulsante di accensione di un dispositivo in modalità kiosk.

**Bloccato:** Il menu di alimentazione (ad esempio, Spegnimento, Riavvio) non viene visualizzato quando un utente preme e tiene premuto il pulsante di accensione di un dispositivo in modalità kiosk. Nota: questo potrebbe impedire agli utenti di spegnere il dispositivo.

## Avvisi di errore di sistema

Specifica se le finestre di dialogo per errori di sistema delle app che si bloccano o non rispondono sono disabilitate in modalità kiosk. Se disabilitate, il sistema interromperà forzatamente l'app, come se l'utente avesse scelto l'opzione "chiudi app" nell'interfaccia utente.

**Bloccato (predefinito):** Tutte le finestre di dialogo per errori di sistema, come i crash e le applicazioni che non rispondono (ANR), sono bloccate. Quando sono bloccate, il sistema interrompe forzatamente l'app, come se l'utente la chiudesse dall'interfaccia utente.

**Attivato:** Tutte le finestre di dialogo relative agli errori di sistema, come i crash e le applicazioni che non rispondono (ANR), vengono visualizzate.

## Navigazione del sistema

Specifica quali funzionalità di navigazione sono abilitate (ad esempio, i pulsanti Home e Panoramica) in modalità kiosk.

**Disabilitato (predefinito):** I pulsanti Home e Panoramica non sono accessibili.

**Solo Home:** È attivo solo il pulsante Home.

**Attivato:** I pulsanti Home e panoramica sono attivi.

## Barra di stato

Specifica se le informazioni di sistema e le notifiche sono disabilitate in modalità kiosk.

**Disabilitato (predefinito):** Le informazioni di sistema e le notifiche sono disabilitate in modalità kiosk.

**Solo informazioni di sistema:** Vengono visualizzate solo le informazioni di sistema nella barra di stato.

**Attivato:** In modalità kiosk, nella barra di stato vengono visualizzate le informazioni di sistema e le notifiche. Nota: affinché questa impostazione abbia effetto, il pulsante Home del dispositivo deve essere abilitato tramite `kioskCustomization.systemNavigation`.

## Impostazioni del dispositivo

Specifica se l'app Impostazioni è consentita in modalità kiosk.

**Consentito (predefinito):** L'accesso all'app Impostazioni è consentito in modalità kiosk.

**Bloccato:** L'accesso all'app Impostazioni non è consentito in modalità kiosk.

---

Revision #38

Created 2025-12-17 09:32:08 UTC by Admin

Updated 2026-04-22 15:47:20 UTC by Admin