Modalità chiosco

Con la modalità chiosco puoi limitare le funzionalità di un dispositivo a una singola app o a più app. La scelta tra modalità chiosco con app singola e con più app dipende dai tuoi obiettivi aziendali.

Nella **modalità chiosco con app singola**, un dispositivo viene configurato per una singola applicazione e non consente agli utenti finali di accedere ad altre app sul dispositivo. Inoltre non possono uscire dall'app, rendendolo un dispositivo dedicato a quell'app specifica. Per abilitare questa modalità, specifica un'app nella sezione **Gestione app** con **Tipo di installazione** impostato su **Chiosco**.

Nella **modalità chiosco con più app**, i dispositivi possono accedere a più applicazioni. Gli utenti finali possono passare da un'app all'altra tramite un launcher personalizzato. Per abilitare questa modalità, attiva l'opzione **Launcher personalizzato per chiosco**.

Quando la modalità chiosco è abilitata, puoi anche configurare se gli utenti finali possono accedere a determinate funzionalità di sistema, come le impostazioni di sistema e la barra di stato.

Launcher personalizzato per chiosco

Indica se il launcher personalizzato per chiosco è abilitato. Sostituisce la schermata Home con un launcher che blocca il dispositivo sulle app installate tramite l'impostazione **Gestione app**. Le app compaiono su un'unica pagina in ordine alfabetico.

Azioni del pulsante di accensione

Imposta il comportamento di un dispositivo in modalità chiosco quando un utente tiene premuto (premere a lungo) il pulsante di accensione.

> **Disponibile (predefinito)**: Il menu di accensione (ad es. Spegni, Riavvia) viene mostrato quando un utente tiene premuto il pulsante di accensione di un dispositivo in modalità chiosco.
>
> **Bloccato**: Il menu di accensione (ad es. Spegni, Riavvia) non viene mostrato quando un utente tiene premuto il pulsante di accensione di un dispositivo in modalità chiosco. Nota: questo potrebbe impedire agli utenti di spegnere il dispositivo.

Avvisi di errore di sistema

Specifica se le finestre di errore di sistema per le app bloccate o che non rispondono vengono bloccate in modalità chiosco. Quando sono bloccate, il sistema forza l'arresto dell'app come se l'utente scegliesse l'opzione "chiudi app" nell'interfaccia.

Bloccato (predefinito): Tutte le finestre di errore di sistema, come arresti anomali e app che non risponde (ANR), vengono bloccate. Quando sono bloccate, il sistema forza l'arresto dell'app come se l'utente la chiudesse dall'interfaccia.

Attivato: Tutte le finestre di errore di sistema, come arresti anomali e app che non risponde (ANR), vengono visualizzate.

Navigazione di sistema

Specifica quali funzionalità di navigazione sono abilitate (ad es. pulsanti Home e Panoramica) in modalità chiosco.

Disattivato (predefinito): I pulsanti Home e Panoramica non sono accessibili.

Solo Home: È abilitato solo il pulsante Home.

Attivato: I pulsanti Home e Panoramica sono abilitati.

Barra di stato

Specifica se le informazioni di sistema e le notifiche sono disattivate in modalità chiosco.

Disattivato (predefinito): Le informazioni di sistema e le notifiche sono disattivate in modalità chiosco.

Solo sistema: Sulla barra di stato vengono mostrate solo le informazioni di sistema.

Attivato: Le informazioni di sistema e le notifiche vengono mostrate sulla barra di stato in modalità chiosco. Nota: perché questa policy abbia effetto, il pulsante Home del dispositivo deve essere abilitato tramite kioskCustomization.systemNavigation.

Impostazioni del dispositivo

Specifica se l'app Impostazioni è consentita in modalità chiosco.

Consentito (predefinito): L'accesso all'app Impostazioni è consentito in modalità chiosco.

Bloccato: L'accesso all'app Impostazioni non è consentito in modalità chiosco.

Revision #7
Created 2026-11-10 15:13:01 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:52:47 UTC by Admin