

Posizione e geofence

Questo pannello raggruppa le impostazioni policy Android che controllano la segnalazione della posizione del dispositivo, l'applicazione della posizione e le definizioni delle geofence. Usalo quando vuoi che Cerberus Enterprise raccolga le posizioni dei dispositivi o rilevi quando i dispositivi entrano o escono da aree configurate.

Segnalazione della posizione

Segnala posizione

Abilita la segnalazione della geolocalizzazione del dispositivo. I dati di localizzazione raccolti tramite questa impostazione sono utilizzati dalla [mappa posizione del dashboard](#), la cronologia delle posizioni nella panoramica del dispositivo e l'elaborazione dei geofence.

Su dispositivi non completamente gestiti, i dati di posizione possono comunque dipendere dalle autorizzazioni di posizione richieste per l'app Cerberus Enterprise e dall'abilitazione dei servizi di localizzazione sul dispositivo.

Modalità di localizzazione

Gestisce l'impostazione della posizione sui dispositivi aziendali

- **Scelta dell'utente:** i servizi di localizzazione non sono limitati dalla policy.
- **Impostati:** i servizi di localizzazione sono abilitati sul dispositivo.
- **Disabilitato:** i servizi di localizzazione sono disabilitati sul dispositivo.

Condivisione della posizione disabilitata

Disattiva la condivisione della posizione per le app aziendali. Sui dispositivi di proprietà del profilo, ciò influisce sul profilo di lavoro. Sui dispositivi completamente gestiti, disabilita la posizione per l'intero dispositivo e sovrascrive la modalità di localizzazione del dispositivo.

Comportamento automatico con geofences attive

Le geofences attive richiedono la segnalazione della posizione per funzionare. Quando almeno una geofence è attiva, Cerberus Enterprise mantiene automaticamente costanti le impostazioni di localizzazione correlate.

- **La segnalazione della posizione** è forzata durante l'attivazione delle geofences.
- **Modalità posizione** è forzata a **Forzata**.
- **Condivisione della posizione disabilitata** è forzata.

Se tenti di disabilitare **Report location** mentre una o più recinzioni geolocate sono attive, Cerberus Enterprise mostra una finestra di dialogo di conferma. Se continui, tutte le recinzioni geolocate attive nella policy vengono disattivate.

Elenco geofence

Una policy può contenere fino a **10 geofences**. I nomi delle geofences devono essere univoci all'interno della policy.

Usa **Aggiungi geofence** per creare una nuova voce. Ogni geofence contiene questi campi principali:

- **Nome**: obbligatorio e univoco.
- **Latitudine** e **Longitudine**: il centro dell'area.
- **Raggio (m)**: obbligatorio, da **100** a **10000** metri.
- **Descrizione**: note facoltative per gli amministratori.
- **Report ingresso** e **Report uscita**: seleziona quali eventi di transizione devono essere generati.
- **Attivo**: abilita o disabilita la recinzione geografica senza eliminarla.

Almeno uno tra **Report entra** e **Report esci** deve rimanere abilitato per ogni recinzione geografica.

Strumenti di modifica mappa

Ogni card geofence include un'anteprima della mappa dell'area. Puoi modificare la geometria dalla mappa o dai campi numerici.

- Clicca sulla mappa per spostare il centro della geofence quando la modifica dell'area è sbloccata.
- Usa il pulsante **Posizione attuale** per centrare la mappa sulla tua posizione del browser.
- Usa il pulsante **Ricentra mappa** per ripristinare la vista preferita per quella geofence.
- Usa il pulsante di blocco per evitare modifiche accidentali alla geometria della geofence.

Dove compaiono i dati della geofence

Le transizioni delle geofence possono essere visualizzate nella pagina Android [Panoramica dispositivo](#), all'interno della scheda **Geofence** del pannello delle posizioni. Tale scheda mostra le transizioni su una mappa dedicata, insieme a strumenti di filtro e alla lista delle transizioni.

Revision #5

Created 2026-04-16 07:50:17 UTC by Admin

Updated 2026-04-22 15:47:20 UTC by Admin