Posizione e geofence

Questo pannello raggruppa le impostazioni della policy Android che controllano la segnalazione della posizione del dispositivo, l'applicazione forzata della posizione e la definizione dei geofence. Usalo quando vuoi che Cerberus Enterprise raccolga la posizione dei dispositivi o rilevi quando i dispositivi entrano o escono dalle aree configurate.

Segnalazione della posizione

Segnala posizione

Abilita la segnalazione della posizione geografica del dispositivo. I dati sulla posizione raccolti tramite questa impostazione vengono usati dalla **mappa delle posizioni della dashboard**, dalla cronologia delle posizioni nella panoramica del dispositivo e dall'elaborazione dei geofence.

> La cronologia posizioni e gli eventi geofence vengono conservati per **90 giorni** e i dati più vecchi vengono eliminati automaticamente ogni notte. L'ultima posizione di ogni dispositivo registrato viene sempre conservata, così il dispositivo resta sulle mappe.

> Sui dispositivi non completamente gestiti, i dati sulla posizione possono comunque dipendere dall'app Cerberus Enterprise che dispone delle autorizzazioni di posizione richieste e dall'attivazione dei servizi di localizzazione sul dispositivo.

> Sui dispositivi Apple personali (User Enrollment), la posizione e i geofence sono disattivati per impostazione predefinita: sono disponibili solo quando la policy Apple ha **Posizione e geofence sui dispositivi personali** attivo e solo se l'utente consente la posizione per l'app Cerberus Enterprise.

Modalità posizione

Controlla l'impostazione della posizione del dispositivo sui dispositivi di proprietà dell'azienda.

- **Scelta utente**: i servizi di localizzazione non sono limitati dalla policy.
- **Applicato**: i servizi di localizzazione sono abilitati sul dispositivo.

- **Disattivato**: i servizi di localizzazione sono disattivati sul dispositivo.

Condivisione posizione disattivata

Disattiva la condivisione della posizione per le app di lavoro. Sui dispositivi con profilo proprietario, questo influisce sul profilo di lavoro. Sui dispositivi con gestione completa, disattiva la posizione per l'intero dispositivo e sostituisce la modalità posizione del dispositivo.

Comportamento automatico con geofence attivi

I geofence attivi richiedono che la segnalazione della posizione funzioni. Quando almeno un geofence è attivo, Cerberus Enterprise mantiene automaticamente coerenti le impostazioni della posizione correlate.

- **Segnala posizione** viene attivato forzatamente finché esistono geofence attivi.
- **Modalità posizione** viene impostata forzatamente su **Applicato**.
- **Condivisione posizione disattivata** viene disattivata forzatamente.

Se provi a disattivare **Segnala posizione** mentre uno o più geofence sono attivi, Cerberus Enterprise mostra una finestra di conferma. Se continui, tutti i geofence attivi nella policy vengono disattivati.

Elenco dei geofence

Una policy può contenere fino a **10 geofence**. I nomi dei geofence devono essere univoci all'interno della policy.

Usa **Aggiungi geofence** per creare una nuova voce. Ogni geofence contiene questi campi principali:

- **Nome**: obbligatorio e univoco.
- **Latitudine** e **Longitudine**: il centro dell'area.
- **Raggio (m)**: obbligatorio, da **200** a **10000** metri.
- **Descrizione**: note facoltative per gli amministratori.
- **Segnala ingresso** e **Segnala uscita**: scegli quali eventi di transizione devono essere generati.
- **Attivo**: abilita o disattiva il geofence senza eliminarlo.

> Almeno una tra**Segnala ingresso** e **Segnala uscita** deve rimanere abilitata per ogni geofence.

> In precedenza il raggio minimo era 100 metri. I geofence esistenti con raggio inferiore a 200 metri continuano a funzionare e vengono mantenuti così come sono quando salvi la policy, anche se li sposti o li rinomini. Se ne modifichi il raggio, deve essere di almeno 200 metri.

Strumenti di modifica della mappa

Ogni scheda geofence include un'anteprima della mappa dell'area. Puoi modificare la geometria dalla mappa o dai campi numerici.

- Fai clic sulla mappa per spostare il centro del geofence quando la modifica dell'area è sbloccata.
- Usa il pulsante **Posizione attuale** per centrare la mappa sulla posizione attuale del browser.
- Usa il pulsante **Ricentra mappa** per ripristinare l'area di visualizzazione preferita per quel geofence.
- Usa il pulsante di blocco per evitare modifiche accidentali alla geometria del geofence.

Dove compaiono i dati dei geofence

Le transizioni dei geofence possono essere esaminate nella pagina **Panoramica dispositivo** di Android, nella scheda **Geofence** del pannello della posizione. Quella scheda mostra le transizioni su una mappa dedicata insieme agli strumenti di filtro e all'elenco delle transizioni.

Revision #7
Created 2026-11-10 15:13:02 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:52:47 UTC by Admin