Localisation et géorepérage

Ce panneau regroupe les paramètres de stratégie Android qui contrôlent la transmission de la localisation de l'appareil, l'application de la localisation et les définitions de géorepérage. Utilisez-le lorsque vous souhaitez que Cerberus Enterprise collecte la localisation des appareils ou détecte l'entrée ou la sortie des appareils dans les zones configurées.

Transmission de la localisation

Signaler la localisation

Active la transmission de la géolocalisation de l'appareil. Les données de localisation collectées via ce paramètre sont utilisées par la **carte de localisation du tableau de bord**, l'historique de localisation de la vue d'ensemble de l'appareil et le traitement du géorepérage.

> L'historique des positions et les événements de géorepérage sont conservés **90 jours** et les données plus anciennes sont supprimées automatiquement chaque nuit. La dernière position de chaque appareil inscrit est toujours conservée, de sorte qu'il reste sur les cartes.

> Sur les appareils qui ne sont pas entièrement gérés, les données de localisation peuvent encore dépendre de l'autorisation de localisation accordée à l'application Cerberus Enterprise et de l'activation des services de localisation sur l'appareil.

> Sur les appareils Apple personnels (inscription utilisateur), la localisation et le géorepérage sont désactivés par défaut : ils ne sont disponibles que lorsque la stratégie Apple active l'option **Localisation et géorepérage sur les appareils personnels**, et uniquement si l'utilisateur autorise la localisation pour l'application Cerberus Enterprise.

Mode de localisation

Contrôle le paramètre de localisation de l'appareil sur les appareils appartenant à l'entreprise.

- **Choix de l'utilisateur** : les services de localisation ne sont pas restreints par la stratégie.
- **Imposé** : les services de localisation sont activés sur l'appareil.

- **Désactivé** : les services de localisation sont désactivés sur l'appareil.

Partage de localisation désactivé

Désactive le partage de localisation pour les applications professionnelles. Sur les appareils avec propriétaire de profil, cela affecte le profil professionnel. Sur les appareils entièrement gérés, cela désactive la localisation pour l'ensemble de l'appareil et remplace le mode de localisation de l'appareil.

Comportement automatique avec des géorepérages actifs

Les géorepérages actifs nécessitent la transmission de la localisation pour fonctionner. Lorsqu'au moins un géorepérage est actif, Cerberus Enterprise maintient automatiquement la cohérence des paramètres de localisation associés.

- **Signaler la localisation** est forcé à Activé tant que des géorepérages actifs existent.
- Le **mode de localisation** est forcé sur **Imposé**.
- **Partage de localisation désactivé** est forcé à Désactivé.

Si vous tentez de désactiver **Signaler la localisation** alors qu'un ou plusieurs géorepérages sont actifs, Cerberus Enterprise affiche une boîte de dialogue de confirmation. Si vous continuez, tous les géorepérages actifs de la stratégie sont désactivés.

Liste des géorepérages

Une stratégie peut contenir jusqu'à **10 géorepérages**. Les noms des géorepérages doivent être uniques au sein de la stratégie.

Utilisez **Ajouter un géorepérage** pour créer une nouvelle entrée. Chaque géorepérage contient ces champs principaux :

- **Nom** : obligatoire et unique.
- **Latitude** et **Longitude** : le centre de la zone.
- **Rayon (m)** : obligatoire, de **200** à **10000** mètres.
- **Description** : notes facultatives pour les administrateurs.
- **Signaler l'entrée** et **Signaler la sortie** : choisissez les événements de transition à générer.
- **Actif** : active ou désactive le géorepérage sans le supprimer.

> Au moins l'une des options**Signaler l'entrée** ou **Signaler la sortie** doit rester activée pour chaque géorepérage.

> Le rayon minimal était auparavant de 100 mètres. Les géorepérages existants de moins de 200 mètres continuent de fonctionner et sont conservés tels quels lorsque vous enregistrez la stratégie, même si vous les déplacez ou les renommez. Si vous modifiez leur rayon, celui-ci doit être d'au moins 200 mètres.

Outils de modification de la carte

Chaque carte de géorepérage inclut un aperçu cartographique de la zone. Vous pouvez modifier la géométrie depuis la carte ou depuis les champs numériques.

- Cliquez sur la carte pour déplacer le centre du géorepérage lorsque la modification de la zone est déverrouillée.
- Utilisez le bouton **Position actuelle** pour centrer la carte sur la position actuelle de votre navigateur.
- Utilisez le bouton **Recentrer la carte** pour restaurer la vue préférée de ce géorepérage.
- Utilisez le bouton de verrouillage pour éviter toute modification accidentelle de la géométrie du géorepérage.

Où apparaissent les données de géorepérage

Les transitions de géorepérage peuvent être consultées dans la page Android **Vue d'ensemble de l'appareil**, dans l'onglet **Géorepérage** du panneau de localisation. Cet onglet affiche les transitions sur une carte dédiée, ainsi que les outils de filtrage et la liste des transitions.

Revision #18
Created 2026-06-24 08:07:58 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:55:11 UTC by Admin