Mode kiosque et écran d'accueil

La section **Mode kiosque et écran d'accueil** de l'éditeur de stratégie Apple verrouille les appareils sur une seule app, choisit les apps qui peuvent être ouvertes, organise l'écran d'accueil et ajoute des icônes de site web. Chaque paramètre est installé sur les appareils sous forme de profil de configuration.

> Apple applique la plupart de ces réglages uniquement aux iPhone et iPad supervisés (appareils inscrits avec l'inscription automatique des appareils ou préparés avec Apple Configurator). Les autres appareils ne les reçoivent pas. Les clips web fonctionnent aussi sur les iPhone et iPad non supervisés. Les Mac ne reçoivent aucun de ces réglages.

Choix des apps

Les apps sont identifiées par leur identifiant de bundle. Saisissez le nom d'une app pour la choisir parmi les apps Apple intégrées et les apps de la stratégie, ou saisissez un identifiant de bundle quelconque, par exemple `com.example.app`.

Mode app unique

L'appareil exécute uniquement l'app choisie : les utilisateurs ne peuvent pas revenir à l'écran d'accueil ni ouvrir d'autres apps. Installez d'abord l'app avec la stratégie. L'appareil quitte le mode app unique lorsque vous désactivez le paramètre ou retirez l'app.

- **Options** : désactivez l'écran tactile, la rotation, les boutons de volume, le commutateur Sonnerie/Silencieux, le bouton latéral ou le verrouillage automatique, et activez des fonctions d'accessibilité telles que VoiceOver ou Zoom.
- **Fonctions d'accessibilité que l'utilisateur peut activer** : fonctions que l'utilisateur peut activer en appuyant trois fois sur le bouton latéral.

Apps autorisées et bloquées

- **Applications bloquées** : les appareils masquent ces applications et ne les ouvrent pas. `com.apple.webapp` bloque tous les clips web. Réglages et, sur iPhone, Téléphone ne peuvent pas être bloqués.
- **Autoriser uniquement certaines apps** : les appareils affichent uniquement ces apps. Laissez la liste vide pour autoriser toutes les apps. **Apps de la stratégie** ajoute les apps installées par la stratégie ; `com.apple.webapp` autorise tous les clips web.
- **Apps pouvant démarrer le mode app unique** : apps qui peuvent verrouiller l'appareil sur elles-mêmes pendant qu'elles en ont besoin, par exemple pendant un examen.

> Avec **Autoriser uniquement certaines apps**, chaque application absente de la liste disparaît des appareils, y compris les applications de la stratégie. Réglages et, sur iPhone, Téléphone restent toujours.

Disposition de l'écran d'accueil

Organisez le Dock et les pages de l'écran d'accueil. Ajoutez des apps, des dossiers d'apps et les clips web de la stratégie, en choisissant l'emplacement avec **Ajouter à**, puis faites glisser les icônes pour les déplacer entre le Dock et les pages. Cliquez sur un dossier pour modifier son nom et ses apps.

Les utilisateurs ne peuvent pas déplacer les icônes ni supprimer des applications de l'écran d'accueil. Les applications absentes de la disposition vont sur les pages suivant celles que vous avez définies. Un iPhone affiche quatre icônes dans le Dock. Les utilisateurs peuvent toujours supprimer les applications qui ne sont pas Obligatoires dans l'écran de stockage des Réglages. Pour l'empêcher, désactivez **Autoriser la suppression d'applications** dans Gestion des applications.

Clips web

Un clip web est une icône sur l'écran d'accueil qui ouvre un site web. Définissez le libellé et l'URL, et éventuellement une image (PNG ou JPEG, recadrée en carré).

- **Les utilisateurs peuvent le supprimer** : désactivez cette option pour conserver l'icône sur les appareils.
- **Plein écran** : le site web s'ouvre comme une app web, sans la barre d'adresse de Safari. **Rester en plein écran sur les autres sites web** ouvre également les liens vers d'autres sites web dans l'app web.
- **Ouvrir avec cette app** : une app qui ouvre l'URL à la place de Safari.

Paramètres de notification

Choisissez comment les appareils affichent les notifications de certaines apps : si elles sont autorisées, où elles apparaissent (écran verrouillé, centre de notifications, CarPlay), les badges, les sons, les alertes critiques, le style de bannière, le regroupement et les aperçus. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier ces paramètres.

Message de l'écran verrouillé

Un message affiché en bas de l'écran verrouillé, par exemple qui appeler si l'appareil est retrouvé, et une étiquette d'inventaire. Les deux peuvent contenir les variables $EMAIL$, $USERNAME$, $FULLNAME$, $SERIAL$ et $UDID$: une variable sans valeur pour l'appareil reste vide.

Revision #6
Created 2026-11-10 15:15:29 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:55:17 UTC by Admin