키오스크 및 홈 화면

키오스크 및 홈 화면 섹션은 기기를 하나의 앱에 고정하고, 열 수 있는 앱을 선택하고, 홈 화면을 정렬하고, 웹 사이트 아이콘을 추가합니다 . 각 설정은 구성 프로필로 기기에 설치됩니다 .

Apple은 이러한 설정 대부분을 감독되는 iPhone 및 iPad(Automated Device Enrollment로
등록되었거나 Apple Configurator로 준비된 기기)에만 적용합니다 . 다른 기기에는 적용되지 않습니다.
웹 클립은 감독되지 않은 iPhone 및 iPad에서도 작동합니다 . Mac에는 이러한 설정이 적용되지
않습니다.

앱 선택
앱은 번들 ID로 식별됩니다 . 앱 이름을 입력하여 내장 Apple 앱과 정책의 앱에서 선택하거나 , com.example.app 같은 번들 ID를 직접 입력하세요 .

단일 앱 모드
기기는 선택한 앱만 실행합니다 . 사용자는 홈 화면으로 돌아가거나 다른 앱을 열 수 없습니다. 먼저 정책으로 앱을 설치하세요 . 설정을 끄거나 앱을 제거하면 기기가 단일 앱 모드에서 벗어납니다 .

옵션: 터치 스크린, 회전, 볼륨 버튼, 벨소리 /무음 스위치, 측면 버튼 또는 자동 잠금을 비활성화하고 , VoiceOver 또는 Zoom 같은 손쉬운 사용 기능을 켭니다.
사용자가 켤 수 있는 손쉬운 사용 기능: 사용자가 측면 버튼을 세 번 클릭하여 켤 수 있는
기능입니다 .

허용 및 차단된 앱
차단된 앱: 기기는 이러한 앱을 숨기고 열지 않습니다. com.apple.webapp 은 (는) 모든 웹 클립을
차단합니다 . 설정 및 iPhone의 경우 전화는 차단할 수 없습니다.
일부 앱만 허용: 기기에서 이러한 앱만 표시합니다 . 목록을 비워 두면 모든 앱을 허용합니다 . 정책
앱 은 정책으로 설치된 앱을 추가하고, com.apple.webapp 는 모든 웹 클립을 허용합니다 .
단일 앱 모드를 시작할 수 있는 앱: 필요한 동안 (예: 시험 중) 기기를 자신에게 잠글 수 있는 앱입니다.

일부 앱만 허용 을 (를) 사용하면 목록에 없는 모든 앱이 기기에서 사라지며, 정책의 앱도
마찬가지입니다 . 설정 및 iPhone의 경우 전화는 항상 유지됩니다 .

홈 화면 레이아웃
홈 화면의 Dock과 페이지를 정렬합니다 . 추가 위치 로 위치를 선택하여 앱, 앱 폴더, 정책의 웹 클립을 추가하고, 아이콘을 드래그하여 Dock과 페이지 사이에서 이동하세요 . 폴더를 클릭하면 이름과 앱을 변경할 수 있습니다.

사용자는 아이콘을 이동하거나 홈 화면에서 앱을 제거할 수 없습니다. 레이아웃에 없는 앱은 정의한 페이지
뒤의 페이지로 이동합니다 . iPhone은 Dock에 아이콘 네 개를 표시합니다 . 사용자는 설정의 저장 공간
화면에서 필수가 아닌 앱을 여전히 삭제할 수 있습니다. 이를 방지하려면 앱 관리에서 앱 제거 허용 을 (를) 끄세요.

웹 클립
웹 클립은 홈 화면에서 웹 사이트를 여는 아이콘입니다 . 레이블과 URL, 선택적으로 이미지 (PNG 또는 JPEG, 정사각형으로 자름)를 설정하세요 .

사용자가 제거할 수 있음: 끄면 아이콘이 기기에 유지됩니다 .
전체 화면: 웹 사이트가 Safari 주소 표시줄 없이 웹 앱으로 열립니다. 다른 웹 사이트에서도 전체
화면 유지 를 사용하면 다른 웹 사이트로 가는 링크도 웹 앱에서 열립니다.
이 앱으로 열기: Safari 대신 URL을 여는 앱입니다.

알림 설정
일부 앱의 알림이 기기에 표시되는 방식을 선택하세요 . 허용 여부, 표시 위치 (잠금 화면, 알림 센터, CarPlay), 배지, 사운드, 중요 알림, 배너 스타일, 그룹화, 미리보기 등입니다. 사용자는 이러한 설정을 변경할 수 없습니다.

잠금 화면 메시지
잠금 화면 하단에 표시되는 메시지 (예: 기기를 찾았을 때 연락할 사람)와 자산 태그입니다 . 둘 다 $EMAIL$, $USERNAME$, $FULLNAME$, $SERIAL$, $UDID$ 변수를 포함할 수 있으며, 기기에 값이 없는 변수는 비워 둡니다.

Updated 2026-11-12 09:56:32 UTC by Admin