多媒体

在本部分中，你可以配置摄像头 /麦克风行为、 USB 数据访问、打印以及显示相关限制。

1. 摄像头访问

控制摄像头的使用以及用户是否可以访问摄像头访问开关（ Android 12+
）。通常，禁用摄像头在完全受管设备上适用于整个设备，而在工作配置文件设备上仅适用于工作配置文件内
部。

用户选择（默认） ：默认设备行为。摄像头可用，并且（ Android 12+
）用户可以切换摄像头访问权限。

已禁用
：所有摄像头均已禁用（完全受管：整个设备；工作配置文件：仅限工作配置文件应用）。摄像头访问开
关在受管范围内不起作用。

强制执行 ：摄像头可用。在运行 Android 12+
的完全受管设备上，用户无法切换摄像头访问权限。在其他设备 /版本上，其行为与用户选择相同。

2. 麦克风访问

在完全受管设备上，控制麦克风的使用以及用户是否可以访问麦克风访问开关（ Android 12+
）。此设置对非完全受管设备不起作用。

用户选择（默认） ：默认行为。麦克风可用，并且（ Android 12+）用户可以切换麦克风访问权限。

已禁用 ：麦克风已禁用（整个设备）。麦克风访问开关不起作用。

强制执行 ：麦克风可用。在 Android 12+ 上，用户无法切换麦克风访问权限。在 Android 11
或更低版本上，其行为与用户选择相同。

3. USB 数据访问

控制可以通过 USB 传输哪些文件和 /或数据。仅在公司所有设备上受支持。

禁止文件传输（默认） ：禁止文件传输，但允许其他 USB 数据连接（例如鼠标 /键盘）。

禁止数据传输 ：禁止所有类型的 USB 数据传输（ Android 12+ 且 USB HAL 1.3+
）。如果不支持，设备将回退到 “禁止文件传输 ”。

允许数据传输 ：允许所有类型的 USB 数据传输。

4. 打印

控制是否允许打印（ Android 9+）。

允许（默认） ：允许打印。

不允许 ：不允许打印（ Android 9+）。

5. 屏幕亮度设置

控制屏幕亮度模式以及（可选）亮度值。

屏幕亮度模式：

用户选择（默认） ：允许用户配置屏幕亮度。

自动 ：亮度自动调节，用户无法更改。你仍然可以设置亮度值，该值会用于自动调节的一部分（完全受管
Android 9+；公司所有 Android 15+ 上的工作配置文件）。

固定 ：亮度设置为配置的值，用户无法更改。亮度值为必填项（完全受管 Android 9+；公司所有 Android 15+ 上的工作配置文件）。

屏幕亮度：

值范围为 1 到 255（ 1 = 最低， 255 = 最高）。值为 0 表示未设置亮度值。

6. 屏幕超时设置

控制用户是否可以配置屏幕超时，以及在强制执行时的超时值。

屏幕超时模式 字段用于在用户控制和强制执行行为之间进行选择。

用户选择（默认） ：允许用户配置屏幕超时。

强制执行 ：屏幕超时设置为配置的值，用户无法更改（完全受管 Android 9+；公司所有 Android 15+
上的工作配置文件）。

屏幕超时：
超时持续时间（秒）。值必须大于 0。如果大于 最长锁定时间 ，系统可能会将其限制，并报告不合规。

7. 屏幕截图已禁用

是否禁用屏幕捕获。

8. 调节音量已禁用

是否禁用调节主音量。

9. 装载物理介质已禁用

是否禁用装载物理外部介质。

Revision #55
Created 2025-12-17 09:35:18 UTC by Admin Updated 2026-11-12 09:58:29 UTC by Admin