位置和地理围栏

此面板汇总了控制设备位置报告、位置强制执行和地理围栏定义的 Android 政策设置。当你希望 Cerberus Enterprise 收集设备位置，或检测设备进入或离开已配置区域时，请使用此面板。

位置报告

报告位置

启用设备地理位置报告。通过此设置收集的位置数据用于 仪表板位置地图
、设备概览位置历史和地理围栏处理。

位置历史记录和地理围栏事件保留 90 天
，更早的数据每晚自动删除。每台已注册设备的最新位置始终保留，因此它会保留在地图上。

在未完全受管理的设备上，位置数据可能仍取决于 Cerberus Enterprise
应用是否拥有所需的位置权限，以及设备是否启用了位置服务。

在个人 Apple 设备（用户注册）上，位置和地理围栏默认关闭：仅当 Apple 政策开启
个人设备上的位置和地理围栏 ，且用户允许 Cerberus Enterprise 应用使用位置时，它们才可用。

位置模式

控制公司所有设备上的设备位置设置。

用户选择 ：位置服务不受政策限制。
强制执行 ：设备上已启用位置服务。
已禁用 ：设备上的位置服务已禁用。

共享位置已禁用

为工作应用禁用位置共享。在配置文件所有者设备上，这会影响工作配置文件。在完全受管设备上，这会禁用
整个设备的位置并覆盖设备位置模式。

启用地理围栏时的自动行为
活动地理围栏需要位置报告才能正常工作。当至少有一个地理围栏处于活动状态时， Cerberus Enterprise 会自动保持相关位置设置一致。

存在活动地理围栏时， 报告位置 会被强制开启。
位置模式 被强制设置为 强制执行 。
共享位置已禁用 会被强制关闭。

如果你在一个或多个地理围栏处于活动状态时尝试禁用 报告位置 ， Cerberus Enterprise
会显示确认对话框。如果继续，政策中的所有活动地理围栏都将被停用。

地理围栏列表
一个政策最多可包含 10 个地理围栏 。地理围栏名称在政策内必须唯一。

使用 添加地理围栏 创建新条目。每个地理围栏包含以下主要字段：

名称 ：必填且唯一。
纬度 和经度 ：区域的中心。
半径（米） ：必填，范围为 200至 10000米。
描述 ：供管理员使用的可选备注。
报告进入 和报告退出 ：选择应生成哪些转换事件。
活动 ：启用或禁用地理围栏而不删除它。

每个地理围栏必须至少保持启用 报告进入 或报告退出 中的一项。

此前最小半径为 100 米。小于 200
米的现有地理围栏会继续正常工作，并且在保存政策时会保持原样，即使你移动或重命名它们也是如此
。如果你更改其半径，则半径必须至少为 200 米。

地图编辑工具
每个地理围栏卡片都包含该区域的地图预览。你可以在地图上或通过数值字段编辑几何形状。

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

[redacted]

[redacted] Android [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted]

Revision #6
Created 2026-11-10 15:18:51 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:58:31 UTC by Admin