

Kiosk-Modus

Mit dem Kiosk-Modus können Sie die Funktionalität eines Geräts auf eine einzige App oder mehrere Apps beschränken. Die Entscheidung zwischen dem Single-App- und dem Multi-App-Kiosk-Modus hängt von Ihren Geschäftszielen ab.

Im **Single-App-Kiosk-Modus** wird ein Gerät für eine einzige Anwendung konfiguriert, sodass Endbenutzer nicht auf andere Apps auf dem Gerät zugreifen können. Sie können die App auch nicht verlassen, wodurch das Gerät zu einem dedizierten Endgerät für diese spezifische App wird. Um diesen Modus zu aktivieren, legen Sie eine App im Bereich [App-Management](#) mit dem **Installationstyp** auf **Kiosk** fest.

Im **Multi-App-Kiosk-Modus** haben Geräte Zugriff auf mehrere Anwendungen. Endbenutzer können über einen benutzerdefinierten Launcher zwischen mehreren Apps navigieren. Um diesen Modus zu aktivieren, schalten Sie die Option **Kiosk-Custom-Launcher** ein.

Wenn der Kiosk-Modus aktiviert ist, können Sie auch konfigurieren, ob Endbenutzer auf bestimmte Systemfunktionen wie die Systemeinstellungen und die Statusleiste zugreifen können.

Kiosk-Custom-Launcher

Gibt an, ob der Kiosk-Custom-Launcher aktiviert ist. Dieser ersetzt den Startbildschirm durch einen Launcher, der das Gerät auf die über die Einstellung [App-Management](#) installierten Apps beschränkt. Die Apps werden alphabetisch auf einer einzigen Seite angezeigt.

Aktionen der Ein-/Austaste

Legt das Verhalten des Geräts im Kiosk-Modus fest, wenn ein Benutzer die Ein-/Austaste gedrückt hält (Langdrücken).

Verfügbar (Standard): Das Power-Menü (z. B. Ausschalten, Neustart) wird angezeigt, wenn ein Benutzer die Ein-/Austaste eines Geräts im Kiosk-Modus gedrückt hält.

Blockiert: Das Power-Menü (z. B. Ausschalten, Neustart) wird nicht angezeigt, wenn ein Benutzer die Ein-/Austaste eines Geräts im Kiosk-Modus gedrückt hält. Hinweis: Dies kann verhindern, dass Benutzer das Gerät ausschalten.

Systemfehlermeldungen

Legt fest, ob Systemfehlermeldungen für abgestürzte oder nicht reagierende Apps im Kiosk-Modus blockiert werden. Wenn sie blockiert sind, wird das System die App zwangsweise beenden, als hätte der Benutzer die Option „App schließen“ in der Benutzeroberfläche ausgewählt.

Blockiert (Standard): Alle Systemfehlermeldungen, wie Abstürze oder „App reagiert nicht“ (ANR), werden blockiert. Wenn sie blockiert sind, beendet das System die App zwangsweise, als würde der Benutzer die App über die Benutzeroberfläche schließen.

Aktiviert: Alle Systemfehlermeldungen wie Abstürze oder „App reagiert nicht“ (ANR) werden angezeigt.

Systemnavigation

Legt fest, welche Navigationsfunktionen (z. B. Home- und Übersichtstasten) im Kiosk-Modus aktiviert sind.

Deaktiviert (Standard): Die Home- und Übersichtstasten sind nicht zugänglich.

Nur Home: Nur die Home-Taste ist aktiviert.

Aktiviert: Die Home- und Übersichtstasten sind aktiviert.

Statusleiste

Legt fest, ob Systeminformationen und Benachrichtigungen im Kiosk-Modus deaktiviert sind.

Deaktiviert (Standard): Systeminformationen und Benachrichtigungen sind im Kiosk-Modus deaktiviert.

Nur System: Nur Systeminformationen werden in der Statusleiste angezeigt.

Aktiviert: Systeminformationen und Benachrichtigungen werden in der Statusleiste im Kiosk-Modus angezeigt. Hinweis: Damit diese Richtlinie wirksam wird, muss die Home-Taste des Geräts über `kioskCustomization.systemNavigation` aktiviert sein.

Geräteeinstellungen

Legt fest, ob die Einstellungen-App im Kiosk-Modus zulässig ist.

Zulässig (Standard): Der Zugriff auf die Einstellungen-App ist im Kiosk-Modus erlaubt.

Blockiert: Der Zugriff auf die Einstellungen-App ist im Kiosk-Modus nicht erlaubt.

Revision #10

Created 2026-06-24 08:06:38 UTC by Admin

Updated 2026-07-07 10:53:45 UTC by Admin