Kiosk und Home-Bildschirm

Der Abschnitt **Kiosk und Home-Bildschirm** des Apple-Richtlinieneditors sperrt Geräte in eine App, wählt aus, welche Apps geöffnet werden dürfen, ordnet den Home-Bildschirm an und fügt Websitesymbole hinzu. Jede Einstellung wird auf den Geräten als Konfigurationsprofil installiert.

> Apple wendet die meisten dieser Einstellungen nur auf überwachte iPhones und iPads an (Geräte, die mit Automated Device Enrollment registriert oder mit Apple Configurator vorbereitet wurden). Andere Geräte erhalten sie nicht. Webclips funktionieren auch auf nicht überwachten iPhones und iPads. Macs erhalten keine dieser Einstellungen.

Apps auswählen

Apps werden anhand ihrer Bundle-ID identifiziert. Geben Sie den Namen einer App ein, um sie aus den integrierten Apple Apps und den Apps der Richtlinie auszuwählen, oder geben Sie eine beliebige Bundle-ID ein, zum Beispiel `com.example.app`.

Einzelapp-Modus

Das Gerät führt nur die ausgewählte App aus: Benutzer können nicht zum Home-Bildschirm zurückkehren oder andere Apps öffnen. Installieren Sie die App zuerst mit der Richtlinie. Das Gerät verlässt den Einzelapp-Modus, wenn Sie die Einstellung deaktivieren oder die App entfernen.

- **Optionen**: Deaktivieren Sie den Touchscreen, die Rotation, die Lautstärketasten, den Klingel-/Stumm-Schalter, die Seitentaste oder die automatische Sperre, und aktivieren Sie Bedienungshilfen wie VoiceOver oder Zoom.
- **Bedienungshilfen, die der Benutzer aktivieren kann**: Funktionen, die der Benutzer durch dreifaches Drücken der Seitentaste aktivieren kann.

Erlaubte und blockierte Apps

- **Blockierte Apps**: die Geräte blenden diese Apps aus und öffnen sie nicht. `com.apple.webapp` blockiert alle Webclips. Einstellungen und auf dem iPhone Telefon können nicht blockiert werden.

- **Nur einige Apps erlauben**: Die Geräte zeigen nur diese Apps an. Lassen Sie die Liste leer, um alle Apps zu erlauben. **Richtlinien-Apps** fügt die von der Richtlinie installierten Apps hinzu; `com.apple.webapp` erlaubt alle Webclips.
- **Apps, die den Einzelapp-Modus starten können**: Apps, die das Gerät während ihrer Nutzung in sich selbst sperren können, zum Beispiel während einer Prüfung.

> Mit **Nur einige Apps erlauben** verschwindet jede App, die nicht in der Liste steht, von den Geräten, einschließlich der Apps der Richtlinie. Einstellungen und auf dem iPhone Telefon bleiben immer erhalten.

Layout des Home-Bildschirms

Ordnen Sie das Dock und die Seiten des Home-Bildschirms an. Fügen Sie Apps, App-Ordner und die Webclips der Richtlinie hinzu, indem Sie mit **Hinzufügen zu** den Ort auswählen, und ziehen Sie die Symbole, um sie zwischen dem Dock und den Seiten zu verschieben. Klicken Sie auf einen Ordner, um seinen Namen und seine Apps zu ändern.

Benutzer können die Symbole nicht verschieben oder Apps vom Home-Bildschirm entfernen. Apps, die nicht im Layout enthalten sind, werden auf den Seiten nach den von Ihnen definierten angezeigt. Ein iPhone zeigt vier Symbole im Dock. Benutzer können Apps, die nicht Erforderlich sind, weiterhin im Speicherbildschirm der Einstellungen löschen. Um dies zu verhindern, deaktivieren Sie **Entfernen von Apps erlauben** in der App-Verwaltung.

Webclips

Ein Webclip ist ein Symbol auf dem Home-Bildschirm, das eine Website öffnet. Legen Sie die Bezeichnung und die URL und optional ein Bild fest (PNG oder JPEG, auf ein Quadrat zugeschnitten).

- **Benutzer können ihn entfernen**: Deaktivieren Sie die Option, damit das Symbol auf den Geräten bleibt.
- **Vollbild**: Die Website wird als Web-App ohne die Adressleiste von Safari geöffnet. **Bei anderen Websites im Vollbild bleiben** öffnet auch die Links zu anderen Websites in der Web-App.
- **Mit dieser App öffnen**: eine App, die die URL anstelle von Safari öffnet.

Mitteilungseinstellungen

Wählen Sie aus, wie die Geräte die Mitteilungen einiger Apps anzeigen: ob sie erlaubt sind, wo sie erscheinen (Sperrbildschirm, Mitteilungszentrale, CarPlay), Badges, Töne, kritische Warnungen, Bannerstil, Gruppierung und Vorschauen. Benutzer können diese Einstellungen nicht ändern.

Sperrbildschirmnachricht

Eine Nachricht, die unten auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird, zum Beispiel wen man anrufen soll, wenn das Gerät gefunden wird, und eine Inventarnummer. Beide können die Variablen $EMAIL$, $USERNAME$, $FULLNAME$, $SERIAL$ und $UDID$ enthalten: Eine Variable ohne Wert für das Gerät bleibt leer.

Revision #7
Created 2026-11-10 15:14:10 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:53:54 UTC by Admin