وضع الكشك

باستخدام وضع الكشك، يمكنك تقييد وظائف الجهاز بتطبيق واحد أو عدة تطبيقات. يعتمد الاختيار بين وضع الكشك أحادي التطبيق ومتعدد التطبيقات على أهداف عملك.

في **وضع الكشك أحادي التطبيق**، يُكوِّن الجهاز لتطبيق واحد ولا يسمح للمستخدمين النهائيين بالوصول إلى تطبيقات أخرى على الجهاز. كما لا يمكنهم الخروج من التطبيق، مما يجعله جهازاً مخصصاً لذلك التطبيق تحديداً. لتمكين هذا الوضع، حدّد تطبيقاً في قسم **إدارة التطبيقات** مع ضبط **نوع التثبيت** على **كشك**.

في **وضع الكشك متعدد التطبيقات**، يُسمح للأجهزة بالوصول إلى عدة تطبيقات. يمكن للمستخدمين النهائيين التنقل بين تطبيقات متعددة عبر مشغّل مخصص. لتمكين هذا الوضع، فعّل خيار **مشغّل الكشك المخصص**.

عند تمكين وضع الكشك، يمكنك أيضاً تكوين ما إذا كان يمكن للمستخدمين النهائيين الوصول إلى ميزات نظام معينة، مثل إعدادات النظام وشريط الحالة.

مشغّل الكشك المخصص

ما إذا كان مشغّل الكشك المخصص ممكّناً. يستبدل هذا الشاشة الرئيسية بمشغّل يقفل الجهاز على التطبيقات المثبّتة عبر إعداد **إدارة التطبيقات**. تظهر التطبيقات في صفحة واحدة بترتيب أبجدي.

إجراءات زر الطاقة

يضبط سلوك الجهاز في وضع الكشك عندما يضغط المستخدم مع الاستمرار (ضغطاً مطوّلاً) على زر الطاقة.

> **متاح (الافتراضي)**: تُعرض قائمة الطاقة (مثل إيقاف التشغيل، إعادة التشغيل) عندما يضغط المستخدم ضغطاً مطوّلاً على زر الطاقة لجهاز في وضع الكشك.
>
> **محظور**: لا تُعرض قائمة الطاقة (مثل إيقاف التشغيل، إعادة التشغيل) عندما يضغط المستخدم ضغطاً مطوّلاً على زر الطاقة لجهاز في وضع الكشك. ملاحظة: قد يمنع هذا المستخدمين من إيقاف تشغيل الجهاز.

تحذيرات أخطاء النظام

يحدد ما إذا كانت مربعات حوار أخطاء النظام للتطبيقات المتعطلة أو غير المستجيبة محظورة في وضع الكشك. عند الحظر، سيوقف النظام التطبيق قسرًا كما لو اختار المستخدم خيار "إغلاق التطبيق" في واجهة المستخدم.

محظور (الافتراضي): تُحظر جميع مربعات حوار أخطاء النظام، مثل التعطل وعدم استجابة التطبيق (ANR). عند الحظر، يوقف النظام التطبيق قسرًا كما لو أغلق المستخدم التطبيق من واجهة المستخدم.

مفعّل: تُعرض جميع مربعات حوار أخطاء النظام مثل التعطل وعدم استجابة التطبيق (ANR).

تنقل النظام

يحدد ميزات التنقل المتاحة (مثل زرَي Home وOverview) في وضع الكشك.

معطّل (الافتراضي): زرّا الصفحة الرئيسية وOverview غير متاحين.

الصفحة الرئيسية فقط: يُفعّل زر الصفحة الرئيسية فقط.

مفعّل: يُفعّل زر الصفحة الرئيسية وOverview.

شريط الحالة

يحدد ما إذا كانت معلومات النظام والإشعارات معطّلة في وضع الكشك.

معطّل (الافتراضي): معلومات النظام والإشعارات معطّلة في وضع الكشك.

النظام فقط: تُعرض معلومات النظام فقط على شريط الحالة.

مفعّل: تُعرض معلومات النظام والإشعارات على شريط الحالة في وضع الكشك. ملاحظة: لكي تسري هذه السياسة، يجب تمكين زر الصفحة الرئيسية للجهاز باستخدام kioskCustomization.systemNavigation.

إعدادات الجهاز

يحدد ما إذا كان تطبيق الإعدادات مسموحًا في وضع الكشك.

مسموح (الافتراضي): الوصول إلى تطبيق الإعدادات مسموح في وضع الكشك.

محظور: الوصول إلى تطبيق الإعدادات غير مسموح في وضع الكشك.

Revision #7
Created 2026-11-10 15:13:41 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:53:17 UTC by Admin