Kiosco y pantalla de inicio

La sección **Quiosco y pantalla de inicio** del Editor de políticas de Apple bloquea los dispositivos en una sola app, elige qué apps se pueden abrir, organiza la pantalla de inicio y añade iconos de sitios web. Cada ajuste se instala en los dispositivos como un perfil de configuración.

> Apple aplica la mayoría de estos ajustes solo a iPhone y iPad supervisados (dispositivos inscritos con Automated Device Enrollment o preparados con Apple Configurator). Los demás dispositivos no los reciben. Los clips web también funcionan en iPhone y iPad no supervisados. Los Mac no reciben ninguno de estos ajustes.

Elegir apps

Las apps se identifican por su ID de paquete. Escribe el nombre de una app para elegirla entre las apps integradas de Apple y las apps de la política, o escribe cualquier ID de paquete, por ejemplo `com.example.app`.

Modo de app única

El dispositivo ejecuta solo la app elegida: los usuarios no pueden volver a la pantalla de inicio ni abrir otras apps. Primero instala la app con la política. El dispositivo sale del Modo de app única cuando desactivas el ajuste o eliminas la app.

- **Opciones**: desactiva la pantalla táctil, la rotación, los botones de volumen, el interruptor Silencio/Timbre, el botón lateral o el bloqueo automático, y activa funciones de accesibilidad como VoiceOver o Zoom.
- **Funciones de accesibilidad que el usuario puede activar**: funciones que el usuario puede activar con una triple pulsación del botón lateral.

Apps permitidas y bloqueadas

- **Apps bloqueadas**: los dispositivos ocultan estas apps y no las abren. `com.apple.webapp` bloquea todos los clips web. Ajustes y, en iPhone, Teléfono no se pueden bloquear.

- **Permitir solo algunas apps**: los dispositivos muestran solo estas apps. Deja la lista vacía para permitir todas las apps. **Apps de la política** añade las apps instaladas por la política; `com.apple.webapp` permite todos los clips web.
- **Apps que pueden iniciar el Modo de app única**: apps que pueden bloquear el dispositivo en sí mismas mientras lo necesitan, por ejemplo durante un examen.

> Con **Permitir solo algunas apps**, todas las apps que no estén en la lista desaparecen de los dispositivos, incluidas las apps de la política. Ajustes y, en iPhone, Teléfono permanecen siempre.

Diseño de la pantalla de inicio

Organiza el Dock y las páginas de la pantalla de inicio. Añade apps, carpetas de apps y los clips web de la política, eligiendo dónde con **Añadir a**, y arrastra los iconos para moverlos entre el Dock y las páginas. Haz clic en una carpeta para cambiar su nombre y sus apps.

Los usuarios no pueden mover los iconos ni eliminar apps de la pantalla de inicio. Las apps que no están en el diseño van a las páginas posteriores a las que has definido. Un iPhone muestra cuatro iconos en el Dock. Los usuarios aún pueden eliminar apps que no sean Obligatorias en la pantalla de almacenamiento de Ajustes. Para evitarlo, desactiva **Permitir eliminar apps** en Gestión de apps.

Clips web

Un clip web es un icono de la pantalla de inicio que abre un sitio web. Define la etiqueta y la URL, y opcionalmente una imagen (PNG o JPEG, recortada a un cuadrado).

- **Los usuarios pueden eliminarlo**: desactívalo para mantener el icono en los dispositivos.
- **Pantalla completa**: el sitio web se abre como una app web, sin la barra de direcciones de Safari. **Mantener la pantalla completa en otros sitios web** también abre los enlaces a otros sitios web en la app web.
- **Abrir con esta app**: una app que abre la URL en lugar de Safari.

Ajustes de notificaciones

Elige cómo muestran los dispositivos las notificaciones de algunas apps: si están permitidas, dónde aparecen (pantalla de bloqueo, Centro de notificaciones, CarPlay), las insignias, los sonidos, las

alertas críticas, el estilo de los banners, la agrupación y las vistas previas. Los usuarios no pueden cambiar estos ajustes.

Mensaje de la pantalla de bloqueo

Un mensaje que se muestra en la parte inferior de la pantalla de bloqueo, por ejemplo a quién llamar si se encuentra el dispositivo, y una etiqueta de activo. Ambos pueden contener las variables $EMAIL$, $USERNAME$, $FULLNAME$, $SERIAL$ y $UDID$: una variable sin valor para el dispositivo se deja vacía.

Revision #7
Created 2026-11-10 15:14:50 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:54:43 UTC by Admin