

Localisation et géorepérage

Ce panneau regroupe les paramètres de la politique Android qui contrôlent le signalement de la position de l'appareil, l'application de la localisation et les définitions de géorepérage. Utilisez-le lorsque vous souhaitez que Cerberus Enterprise collecte la position des appareils ou détecte lorsqu'ils entrent ou sortent de zones configurées.

Signalement de la position

Signaler la position

Active le signalement de la géolocalisation de l'appareil. Les données de localisation collectées via ce paramètre sont utilisées par la [carte de localisation du tableau de bord](#), l'historique de localisation de l'aperçu de l'appareil et le traitement du géorepérage.

Sur les appareils qui ne sont pas entièrement gérés, la transmission des données de localisation peut toujours dépendre du fait que l'application Cerberus Enterprise possède les autorisations de localisation requises et que les services de localisation soient activés sur l'appareil.

Mode de localisation

Contrôle le paramètre de localisation sur les appareils appartenant à l'entreprise.

- **Choix de l'utilisateur** : les services de localisation ne sont pas restreints par la politique.
- **Appliqué** : les services de localisation sont activés sur l'appareil.
- **Désactivé** : les services de localisation sont désactivés sur l'appareil.

Partage de la position désactivé

Désactive le partage de la position pour les applications professionnelles. Sur les appareils avec propriétaire de profil, cela affecte le profil professionnel. Sur les appareils en gestion complète, cela désactive la localisation pour l'ensemble de l'appareil et remplace le mode de localisation de l'appareil.

Comportement automatique avec géorepérages actifs

Les géorepérages actifs nécessitent le signalement de la position pour fonctionner. Lorsqu'au moins un géorepérage est actif, Cerberus Enterprise maintient automatiquement la cohérence des paramètres de localisation associés.

- **Signaler la position** est activé de force tant que des géorepérages actifs existent.
- **Le mode de localisation** est forcé sur **Appliqué**.
- **Le partage de la position désactivé** est forcé sur désactivé.

Si vous tentez de désactiver **Signaler la position** alors qu'un ou plusieurs géorepérages sont actifs, Cerberus Enterprise affiche une boîte de dialogue de confirmation. Si vous continuez, tous les géorepérages actifs dans la politique seront désactivés.

Liste de géorepérages

Une politique peut contenir jusqu'à **10 géorepérages**. Les noms des géorepérages doivent être uniques au sein de la politique.

Utilisez **Ajouter un géorepérage** pour créer une nouvelle entrée. Chaque géorepérage contient ces champs principaux :

- **Nom** : obligatoire et unique.
- **Latitude** et **Longitude** : le centre de la zone.
- **Rayon (m)** : obligatoire, de **100** à **10000** mètres.
- **Description** : notes facultatives pour les administrateurs.
- **Signaler l'entrée** et **Signaler la sortie** : choisissez quels événements de transition doivent être générés.
- **Actif** : active ou désactive le géorepérage sans le supprimer.

Au moins l'une des options **Signaler l'entrée** ou **Signaler la sortie** doit rester activée pour chaque géorepérage.

Outils d'édition de la carte

Chaque fiche de géorepérage inclut un aperçu cartographique de la zone. Vous pouvez modifier la géométrie à partir de la carte ou des champs numériques.

- Cliquez sur la carte pour déplacer le centre du géorepérage lorsque l'édition de la zone est déverrouillée.
- Utilisez le bouton **Position actuelle** pour centrer la carte sur votre position actuelle dans le navigateur.
- Utilisez le bouton **Recentrer la carte** pour restaurer la zone d'affichage préférée de ce géorepérage.
- Utilisez le bouton de verrouillage pour empêcher toute modification accidentelle de la géométrie du géorepérage.

Où les données de géorepérage apparaissent

Les transitions de géorepérage peuvent être consultées dans la page [Aperçu de l'appareil](#) de l'Android, dans l'onglet **Géorepérage** du panneau de localisation. Cet onglet affiche les transitions sur une carte dédiée, ainsi que des outils de filtrage et la liste des transitions.

Revision #6

Created 2026-06-24 08:07:58 UTC by Admin

Updated 2026-06-24 09:42:25 UTC by Admin