Мультимедиа

В этом разделе вы можете настроить поведение камеры и микрофона, доступ к данным через USB, печать и ограничения, связанные с дисплеем.

1. Доступ к камере

Управляет использованием камеры и тем, может ли пользователь получить доступ к переключателю доступа к камере (Android 12+). Как правило, отключение камеры действует на всё устройство на полностью управляемых устройствах и только внутри рабочего профиля на устройствах с рабочим профилем.

Выбор пользователя (по умолчанию): Поведение устройства по умолчанию. Камеры доступны, и (Android 12+) пользователь может переключать доступ к камере.

Отключено: Все камеры отключены (полностью управляемые: на всё устройство; рабочий профиль: только для приложений рабочего профиля). Переключатель доступа к камере не действует в управляемой области.

Принудительно: Камеры доступны. На полностью управляемых устройствах под управлением Android 12+ пользователь не может переключать доступ к камере. На других устройствах и версиях это работает как «Выбор пользователя».

2. Доступ к микрофону

На полностью управляемых устройствах управляет использованием микрофона и тем, может ли пользователь получить доступ к переключателю доступа к микрофону (Android 12+). Этот параметр не действует на устройствах, которые не являются полностью управляемыми.

Выбор пользователя (по умолчанию): Поведение по умолчанию. Микрофон доступен, и (Android 12+) пользователь может переключать доступ к микрофону.

Отключено: Микрофон отключён (на всё устройство). Переключатель доступа к микрофону не действует.

Принудительно: Микрофон доступен. На Android 12+ пользователь не может переключать доступ к микрофону. На Android 11 или ниже это работает как «Выбор пользователя».

3. Доступ к данным через USB

Управляет тем, какие файлы и/или данные можно передавать через USB. Поддерживается только на устройствах, принадлежащих компании.

Запретить передачу файлов (по умолчанию): Передача файлов запрещена, но другие USB-подключения для передачи данных (например, мышь/клавиатура) разрешены.

Запретить передачу данных: Все типы передачи данных через USB запрещены (Android 12+ с USB HAL 1.3+). Если это не поддерживается, устройство переключается на режим «Запретить передачу файлов».

Разрешить передачу данных: Все типы передачи данных через USB разрешены.

4. Печать

Управляет тем, разрешена ли печать (Android 9+).

Разрешено (по умолчанию): Печать разрешена.

Запрещено: Печать запрещена (Android 9+).

5. Настройки яркости экрана

Управляет режимом яркости экрана и (необязательно) значением яркости.

Режим яркости экрана:

Выбор пользователя (по умолчанию): Пользователю разрешено настраивать яркость экрана.

Автоматически: Яркость устанавливается автоматически, и пользователь не может её изменить. Вы всё равно можете задать значение яркости, которое используется при автоматической регулировке (полностью управляемые Android 9+; рабочие профили на устройствах компании Android 15+).

Фиксированная: Яркость устанавливается в заданное значение, и пользователь не может её изменить. Значение яркости обязательно (полностью управляемые Android 9+; рабочие профили на устройствах компании Android 15+).

Яркость экрана:

> Значение от 1 до 255 (1 — минимальное, 255 — максимальное). Значение 0 означает, что значение яркости не задано.

6. Настройки тайм-аута экрана

Управляет тем, может ли пользователь настраивать тайм-аут экрана и, при принудительном режиме, значение тайм-аута.

Поле **Режим тайм-аута экрана** выбирает между поведением, управляемым пользователем, и принудительным поведением.

> **Выбор пользователя (по умолчанию)**: Пользователю разрешено настраивать тайм-аут экрана.
>
> **Принудительно**: Тайм-аут экрана устанавливается в заданное значение, и пользователь не может его изменить (полностью управляемые Android 9+; рабочие профили на устройствах компании Android 15+).

Тайм-аут экрана:

> Длительность тайм-аута в секундах. Значение должно быть больше 0. Если оно больше **Максимальное время до блокировки**, система может ограничить его и сообщить о несоответствии.

7. Захват экрана отключён

Отключён ли захват экрана.

8. Регулировка громкости отключена

Отключена ли регулировка общей громкости.

9. Монтирование физических носителей отключено

Отключено ли монтирование физических внешних носителей.

Revision #55
Created 2025-12-17 09:34:58 UTC by Admin

Updated 2026-11-12 09:57:54 UTC by Admin