

??????????

В этом разделе вы можете настроить параметры работы камеры/микрофона, доступа к данным через USB, печати и ограничения, связанные с дисплеем.

1. ?????? ? ??????

Управляет использованием камеры и возможностью включения/отключения доступа к камере пользователем (Android 12+). В общем, отключение камеры применяется ко всему устройству на полностью управляемых устройствах и только внутри рабочего профиля на устройствах с рабочим профилем.

Выбор пользователя (по умолчанию): Стандартное поведение устройства. Камеры доступны, и (в Android 12+) пользователь может включать/отключать доступ к камере.

Отключено: Все камеры отключены (в режиме полного управления: для всей системы; в рабочем профиле: только для приложений рабочего профиля). Переключатель доступа к камере не имеет эффекта в управляемой среде.

Принудительно включено: Камеры доступны. На устройствах с полным управлением, работающих под управлением Android 12 и выше, пользователь не может включать или отключать доступ к камере. На других устройствах/версиях поведение соответствует выбору пользователя.

2. ?????? ? ??????????

На устройствах с полным управлением, контролирует использование микрофона и позволяет пользователю включать/отключать доступ к микрофону (Android 12+). Эта настройка не влияет на устройства, которые не находятся под полным управлением.

Выбор пользователя (по умолчанию): Стандартное поведение. Микрофон доступен, и (в Android 12 и выше) пользователь может включать/отключать доступ к микрофону.

Отключено: Микрофон отключен (для всего устройства). Переключатель доступа к микрофону не оказывает никакого эффекта.

Включен: Микрофон доступен. В Android 12 и выше пользователю запрещено изменять настройки доступа к микрофону. В Android 11 и ниже эта функция работает так же, как и при выборе пользователем.

3. ?????? ? ?????? ?????? USB

Определяет, какие файлы и/или данные можно передавать через USB. Поддерживается только на устройствах, принадлежащих компании.

Запретить передачу файлов (по умолчанию): Передача файлов запрещена, но другие USB-соединения (например, мышь/клавиатура) разрешены.

Запретить передачу данных: Запрещена любая передача данных через USB (Android 12+ с USB HAL 1.3+). Если функция не поддерживается, устройство переключается в режим "Запретить передачу файлов".

Разрешить передачу данных: Разрешена любая передача данных через USB.

4. ???????

Разрешить печать или нет (Android 9 и выше).

Разрешено (по умолчанию): Печать разрешена.

Запрещено: Печать запрещена (Android 9 и выше).

5. ?????????? ?????????? ????????

Управляет режимом яркости экрана и (опционально) значением яркости.

Режим яркости экрана:

Выбор пользователя (по умолчанию): Пользователю разрешено настраивать яркость экрана.

Автоматический: Яркость экрана устанавливается автоматически, и пользователь не может изменить ее. Вы все равно можете указать значение яркости, которое будет использоваться при автоматической регулировке (для полностью управляемых устройств Android 9+; для рабочих профилей на устройствах Android 15+ в корпоративной собственности).

Фиксированное значение: Яркость экрана устанавливается в заданное значение, и пользователь не может ее изменить. Значение яркости обязательно (для полностью управляемых устройств Android 9+; для рабочих профилей на корпоративных устройствах Android 15+).

Яркость экрана:

Значение от 1 до 255 (1 — минимальное значение, 255 — максимальное значение).
Значение 0 означает, что значение яркости не установлено.

6. ?????????? ?????????? ?????????????????????? ?????????????? ??????????

Определяет, может ли пользователь изменять настройки времени автоматического отключения экрана, и, если это ограничено, устанавливает значение этого времени.

В поле **Режим автоматического отключения экрана** выбирается между режимом, в котором настройки определяются пользователем, и режимом с принудительными настройками.

Выбор пользователя (по умолчанию): Пользователю разрешено настраивать время автоматического отключения экрана.

Принудительно: Время автоматического отключения экрана установлено в заданное значение, и пользователь не может его изменить (полностью управляемые устройства Android 9 и выше; рабочие профили на корпоративных устройствах Android 15 и выше).

Время автоматического отключения экрана:

Продолжительность таймера в секундах. Значение должно быть больше 0. Если оно превышает **максимальное время блокировки**, система может ограничить его и сообщить о несоответствии.

7. ?????????????? ??????????????

Отключена ли функция создания скриншотов.

????????????????? ?????????????? ??????????????

Регулировка основного уровня громкости отключена.

9. ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????

Включена ли опция отключения подключения внешних физических носителей.