

?????? ????????????

Cerberus Enterprise использует токены регистрации для запуска процесса регистрации (настройки) устройств Android. Токен, который вы выбираете, определяет начальные политики, применяемые к зарегистрированным устройствам, и влияет на то, какие режимы настройки разрешены.

Вкладка "Токены регистрации Android" доступна только после завершения [Настройки управления Android](#).

??? ?????? ?????????? ??????????????????

На панели управления откройте **Токены регистрации**. В зависимости от конфигурации вашей учетной записи, на странице могут отображаться несколько вкладок (токены для Android, регистрация через Google, ручная регистрация для Apple и автоматическая регистрация устройств для Apple).

Если ваша корпоративная среда Android управляется через домен Google (Google Workspace), на панели управления также может отображаться вкладка **Авторизация с использованием регистрации Google**. Для получения подробной информации о том, как включить и использовать эту функцию, обратитесь к разделу [Авторизация с использованием регистрации Google](#).

?????? ?????????? ??????????????????

(Android)

Вкладка "Токены для Android" отображает таблицу со списком всех токенов. Нажатие на строку открывает страницу с подробной информацией о токене.

????????

- **Идентификатор:** внутренний идентификатор токена.
- **Статус:** **Доступно**, **Использовано** (одноразовый токен уже использован) или **Истекло**.

- **Срок действия:** дата и время истечения срока, или **Никогда**.
- **Политика:** политика, назначенная токену (информация об идентификаторе политики также отображается во всплывающей подсказке).
- **Личное использование:** Разрешено / Запрещено / Выделенное устройство.
- **Допустимые варианты использования:** Однократное или многократное использование.
- **Пользователь:** необязательный пользователь, который может быть предварительно назначен устройствам, зарегистрированным с помощью токена.

????????

- Каждая строка содержит действие удаления (**Удалить токен регистрации**). Удаление отключено, если лицензия истекла.
- Таблица поддерживает множественный выбор: вы можете включить режим выбора, выбрать несколько токенов и удалить их с помощью **Удалить выбранные токены**.
- Используйте действие "Обновить", чтобы перезагрузить список. Таблица разбита на страницы (10/25/50 элементов на странице).

????????? ?????? ?????? ????????????????

На вкладке «Токены Android» нажмите **Новый токен регистрации**, чтобы открыть страницу создания токена. Если срок действия вашей лицензии истек, кнопка создания будет неактивна.

????????? ?????????????????????? ??????????

1. ??????????

Обязательно. Политика автоматически применяется ко всем устройствам, зарегистрированным с использованием этого токена. Выберите одну из ваших [политик для Android](#). Если у вас еще нет политики, создайте ее сначала.

2. ????????????????

Необязательно. Если установлено, новые устройства, добавляемые в систему, автоматически связываются с этим пользователем.

3. ?????????????????? ??? ??????? ??????

Разрешить ли использование устройства для личных нужд при подключении с помощью этого токена регистрации:

- **Доступно:** подходит для устройств, принадлежащих сотрудникам (рабочий профиль), и для корпоративных устройств, используемых для работы и личных нужд.
- **Запрещено:** подходит для корпоративных устройств, используемых только для рабочих задач (полное управление).
- **Выделенное устройство:** подходит для киосков или выделенных устройств (устройство не привязано к конкретному пользователю).

4. ?????????????? ?????????? ??????????????????

Выберите, может ли токен использоваться несколько раз (**Несколько раз**) или только один раз (**Только один раз**).

5. ????? ????????????

Выберите единицу измерения срока действия (**минуты, часы, дни** или **никогда**). Если выбрано значение, отличное от "никогда", введите значение срока действия. Допустимый диапазон зависит от выбранной единицы измерения и может достигать 10 000 дней.

????????????? ?????????????? (????????? QR-?????)

Эти дополнительные параметры встроены в QR-код и применяются при настройке полностью управляемых устройств, зарегистрированных путем сканирования QR-кода. Они не применяются к рабочим профилям или устройствам, зарегистрированным с использованием URL-адреса регистрации или токена.

????????????? Wi-Fi

Используйте это, чтобы устройство автоматически подключалось к сети Wi-Fi во время настройки, чтобы оно могло загрузить и инициализировать приложение управления. Доступные поля включают **SSID, Скрытый SSID, Тип безопасности**, и (при необходимости) **Пароль**.

Вы также можете настроить HTTP-прокси (**Прокси**) и, в зависимости от режима, указать **Хост/Порт, URI PAC** и **Хост для обхода прокси**.

????????? ??????????????

Дополнительные параметры включают **Регион, Часовой пояс** и **Пропустить шифрование**.

????????????????? ? ?????????????? ??????????????????????

При открытии токена страница с деталями отображает информацию о конфигурации и использовании токена:

- **Статус, Срок действия, Использование, Личное использование и Разрешенные способы использования.**
- **Токен:** необработанное значение токена регистрации (можно скопировать).
- **URL регистрации:** URL регистрации для Google Android Enterprise (можно скопировать и отправить по электронной почте).
- **QR-код:** отображается справа на странице и используется для регистрации устройств с полным управлением.

Для получения подробных инструкций по настройке, следуйте руководствам по регистрации для Android: [Устройства, принадлежащие лично пользователю](#), [Устройства, принадлежащие компании и используемые для работы и личных целей](#), [Устройства, принадлежащие компании и используемые только для работы](#), и [Автоматическая регистрация](#).

Revision #42

Created 2025-12-17 09:35:05 UTC by Admin

Updated 2026-06-11 16:23:29 UTC by Admin