Multimedia

En esta sección, puedes configurar el comportamiento de la cámara y el micrófono, el acceso a datos por USB, la impresión y las restricciones relacionadas con la pantalla.

1. Acceso a la cámara

Controla el uso de la cámara y si el usuario puede acceder al interruptor de acceso a la cámara (Android 12 o superior). En general, deshabilitar la cámara se aplica a todo el dispositivo en los dispositivos totalmente gestionados, y solo dentro del perfil de trabajo en los dispositivos con perfil de trabajo.

> **Elección del usuario (predeterminado)**: Comportamiento predeterminado del dispositivo. Las cámaras están disponibles y (Android 12 o superior) el usuario puede activar o desactivar el acceso a la cámara.
>
> **Deshabilitado**: Todas las cámaras están deshabilitadas (totalmente gestionados: en todo el dispositivo; perfil de trabajo: solo para las aplicaciones del perfil de trabajo). El interruptor de acceso a la cámara no tiene efecto en el ámbito gestionado.
>
> **Aplicado**: Las cámaras están disponibles. En los dispositivos totalmente gestionados con Android 12 o superior, el usuario no puede activar ni desactivar el acceso a la cámara. En otros dispositivos o versiones, se comporta como Elección del usuario.

2. Acceso al micrófono

En los dispositivos totalmente gestionados, controla el uso del micrófono y si el usuario puede acceder al interruptor de acceso al micrófono (Android 12 o superior). Este ajuste no tiene efecto en los dispositivos que no están totalmente gestionados.

> **Elección del usuario (predeterminado)**: Comportamiento predeterminado. El micrófono está disponible y (Android 12 o superior) el usuario puede activar o desactivar el acceso al micrófono.
>
> **Deshabilitado**: El micrófono está deshabilitado (en todo el dispositivo). El interruptor de acceso al micrófono no tiene efecto.
>
> **Aplicado**: El micrófono está disponible. En Android 12 o superior, el usuario no puede activar ni desactivar el acceso al micrófono. En Android 11 o inferior, se comporta como Elección del

usuario.

3. Acceso a datos por USB

Controla qué archivos o datos se pueden transferir por USB. Solo es compatible con dispositivos propiedad de la empresa.

No permitir la transferencia de archivos (predeterminado): Se prohíbe la transferencia de archivos, pero se permiten otras conexiones de datos por USB (por ejemplo, ratón o teclado).

No permitir la transferencia de datos: Se prohíben todos los tipos de transferencia de datos por USB (Android 12 o superior con USB HAL 1.3 o superior). Si no es compatible, el dispositivo recurre a No permitir la transferencia de archivos.

Permitir la transferencia de datos: Se permiten todos los tipos de transferencia de datos por USB.

4. Impresión

Controla si se permite la impresión (Android 9 o superior).

Permitido (predeterminado): Se permite la impresión.

No permitido: No se permite la impresión (Android 9 o superior).

5. Ajustes de brillo de la pantalla

Controla el modo de brillo de la pantalla y, opcionalmente, el valor de brillo.

Modo de brillo de la pantalla:

Elección del usuario (predeterminado): El usuario puede configurar el brillo de la pantalla.

Automático: El brillo es automático y el usuario no puede cambiarlo. Aun así, puedes establecer un valor de brillo que se usa como parte del ajuste automático (totalmente gestionados con Android 9 o superior; perfiles de trabajo en dispositivos propiedad de la empresa con Android 15 o superior).

Fijo: El brillo se establece en el valor configurado y el usuario no puede cambiarlo. El valor de brillo es obligatorio (totalmente gestionados con Android 9 o superior; perfiles de trabajo en dispositivos propiedad de la empresa con Android 15 o superior).

Brillo de la pantalla:

Valor de 1 a 255 (1 = el más bajo, 255 = el más alto). Un valor de 0 significa que no se ha establecido ningún valor de brillo.

6. Ajustes de tiempo de espera de la pantalla

Controla si el usuario puede configurar el tiempo de espera de la pantalla y, cuando se aplica, el valor del tiempo de espera.

El campo **Modo de tiempo de espera de la pantalla** permite elegir entre un comportamiento controlado por el usuario y uno aplicado.

Elección del usuario (predeterminado): El usuario puede configurar el tiempo de espera de la pantalla.

Aplicado: El tiempo de espera de la pantalla se establece en el valor configurado y el usuario no puede cambiarlo (totalmente gestionados con Android 9 o superior; perfiles de trabajo en dispositivos propiedad de la empresa con Android 15 o superior).

Tiempo de espera de la pantalla:

Duración del tiempo de espera en segundos. El valor debe ser mayor que 0. Si es mayor que **Tiempo máximo para bloquear**, el sistema puede limitarlo e informar de un incumplimiento.

7. Captura de pantalla deshabilitada

Indica si la captura de pantalla está deshabilitada.

8. Ajuste de volumen deshabilitado

Indica si el ajuste del volumen general está deshabilitado.

9. Montaje de medios físicos deshabilitado

Indica si el montaje de medios externos físicos está deshabilitado.

Revision #59
Created 2025-12-17 09:33:22 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:54:35 UTC by Admin