키오스크 모드

키오스크 모드를 사용하면 기기의 기능을 단일 앱 또는 여러 앱으로 제한할 수 있습니다 . 단일 앱 키오스크 모드와 멀티 앱 키오스크 모드 중 어느 것을 선택할지는 비즈니스 목표에 따라 달라집니다 .

단일 앱 키오스크 모드 에서는 기기가 단일 애플리케이션용으로 구성되어 최종 사용자가 기기의 다른 앱에 액세스할 수 없습니다 . 또한 사용자가 앱을 종료할 수도 없으므로 해당 특정 앱 전용 기기가 됩니다 . 이 모드를 활성화하려면 **App management** 섹션에서 **Install type**를 **Kiosk**로 설정하고 앱을 지정하십시오 .

멀티 앱 키오스크 모드 에서는 기기에서 여러 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다 . 최종 사용자는 사용자 지정 런처를 통해 여러 앱 사이를 이동할 수 있습니다 . 이 모드를 활성화하려면 **Kiosk custom launcher** 옵션을 켜십시오 .

키오스크 모드가 활성화되면 시스템 설정 및 상태 표시줄과 같은 특정 시스템 기능에 최종 사용자가 액세스할 수 있는지 여부도 구성할 수 있습니다 .

키오스크 사용자 지정 런처

키오스크 사용자 지정 런처 활성화 여부입니다 . 이 기능은 홈 화면을 **App management** 설정을 통해 설치된 앱으로 기기를 고정하는 런처로 대체합니다 . 앱은 알파벳 순서로 단일 페이지에 표시됩니다 .

전원 버튼 동작

사용자가 전원 버튼을 길게 누를 때 키오스크 모드 기기의 동작을 설정합니다 .

사용 가능 (기본값): 키오스크 모드 기기에서 사용자가 전원 버튼을 길게 누르면 전원 메뉴 (예 : 전원 끄기 , 다시 시작)가 표시됩니다 .

차단됨 : 키오스크 모드 기기에서 사용자가 전원 버튼을 길게 눌러도 전원 메뉴 (예 : 전원 끄기 , 다시 시작)가 표시되지 않습니다 . 참고 : 이 설정은 사용자가 기기를 끌 수 없게 만들 수 있습니다 .

시스템 오류 경고

키오스크 모드에서 앱 충돌 또는 응답 없음 (ANR)에 대한 시스템 오류 대화 상자를 차단할지 여부를 지정합니다 . 차단 시 , 사용자가 UI에서 "앱 닫기 " 옵션을 선택한 것처럼 시스템이 해당 앱을 강제 종료합니다 .

차단됨 (기본값): 앱 충돌 및 응답 없음 (ANR)과 같은 모든 시스템 오류 대화 상자가 차단됩니다. 차단 시, 사용자가 UI에서 앱을 닫는 것처럼 시스템이 해당 앱을 강제 종료합니다.

활성화됨: 앱 충돌 및 응답 없음 (ANR)과 같은 모든 시스템 오류 대화 상자가 표시됩니다.

시스템 탐색 (System navigation)

키오스크 모드에서 어떤 탐색 기능 (예: 홈, 최근 앱 버튼)이 활성화될지 지정합니다.

비활성화됨 (기본값): 홈 버튼 및 최근 앱 (Overview) 버튼을 사용할 수 없습니다.

홈 버튼만 허용: 홈 버튼만 활성화됩니다.

활성화됨: 홈 버튼 및 최근 앱 (Overview) 버튼이 활성화됩니다.

상태 표시줄

키오스크 모드에서 시스템 정보 및 알림을 비활성화할지 여부를 지정합니다.

비활성화됨 (기본값): 키오스크 모드에서 시스템 정보 및 알림이 비활성화됩니다.

시스템 정보만 표시: 상태 표시줄에 시스템 정보만 표시됩니다.

활성화됨: 키오스크 모드에서 상태 표시줄에 시스템 정보 및 알림이 표시됩니다. 참고: 이 정책이 적용되려면 기기의 홈 버튼이 kioskCustomization.systemNavigation을 사용하여 활성화되어 있어야 합니다.

기기 설정

키오스크 모드에서 설정 앱 사용을 허용할지 여부를 지정합니다.

허용됨 (기본값): 키오스크 모드에서 설정 앱에 대한 액세스가 허용됩니다.

차단됨: 키오스크 모드에서 설정 앱에 대한 액세스가 허용되지 않습니다.

Revision #53
Created 2025-12-17 09:34:21 UTC by Admin
Updated 2026-07-07 10:56:26 UTC by Admin