

- □□
- □□□□□

用户
仪表板的 用户 部分（ 仪表板 → 用户
）列出你账户中配置的所有用户。在此页面上，你可以搜索用户、打开用户编辑器、创建新用户，以及删除当
前未与设备关联的用户。

搜索
页面顶部有一个搜索字段，标签为 搜索 ，占位符为 姓名、用户名或电子邮件。停止输入后，列表会自动更新。

用户表格
用户显示在可排序、分页的表格中。点击某一行会打开用户编辑器。

列

姓名 ：用户的名字和姓氏。表格默认按姓名排序。
电子邮件 ：用户的电子邮件地址。
用户名 ：用户名（通常是目录用户名）。
设备
：当前与该用户关联的设备数量，不包括已取消注册的设备。它包含已分配给该用户但尚未注册的
Apple 设备。
最近设备活动
：该用户的任一设备发送的最近一次状态报告。当用户没有设备时显示为空。按此列排序可找出不活
跃用户。
WiFi 证书 ：分配给该用户的 Wi‑Fi 证书名称，带有一个图标。当用户没有证书时显示为空。
Id：内部用户标识符。

刷新和分页

刷新操作会重新加载列表。
表格已分页（每页 10/25/50 项）。

用户操作

创建新用户

使用 创建新用户 打开用户创建对话框。许可证过期时，此操作会被禁用。

从 Google Workspace 同步
如果你的账户可以使用 Google Workspace 目录同步，页面会显示 从 Google Workspace 同步。启动同步后，请求运行期间会显示进度指示器。

删除用户

只有当用户未与任何设备关联时（ 设备 列必须为 0
），才能删除用户。许可证过期或终止时，删除操作会被禁用。

多行选择和批量删除

通过表格下方的操作栏，你可以启用多行选择。在此模式下，你可以选择多个用户并批量删除它们。
资格 ：只有 设备 = 0 的用户才能被选中删除。
全选 ：全部 复选框会选择当前页面上所有符合条件的行。
批量删除 ：未选择任何行，或许可证过期或终止时， 删除选中的用户 会被禁用。

Wi‑Fi 证书和 EAP
WiFi 证书 列显示当前分配给用户的证书名称。用户证书通常用于 Wi‑Fi EAP（例如 EAP‑TLS ）配置。有关证书分配和管理，请参阅 证书管理 。

用户编辑器

用户编辑器可通过点击用户行从 仪表板 → 用户 打开。它可用于编辑用户详细信息、配置每用户 Wi-Fi EAP 凭据，以及查看用户关联的设备。

用户详细信息

顶部区域包含用户的主要字段。某些字段为必填项，当这些字段缺失或无效时，编辑器会显示验证错误。

- **Id**：只读标识符。
- 名字： 必填。
- 姓氏： 必填。
- 用户名 ：必填。
- 电子邮件 ：必填，且必须是有效的电子邮件地址。
- 电话号码 ：可选。
- **Google** 账户：可选，提供时必须是有效的电子邮件地址。
- **Apps and Books** （只读，用户通过用户注册注册个人 iPhone 或 iPad 后，显示在 受管理的 **Apple** 账户 字段下）： Cerberus 为受管理的 Apple 账户创建的 Apps and Books 用户的状态，用于向用户的个人设备分配应用许可证： 已关联 、已注册，正在等待 *Apple*、正在创建 、失败 或 已停用 。保持注册状态的用户仍可接收许可证； 失败 通常表示该账户与 Apps and Books 令牌不在同一个 Apple Business 组织中。

Google 身份验证默认政策

在启用了 Google 身份验证的 Google Workspace 环境中，编辑器可以显示 **Google** 身份验证默认政策。这是应用于此用户使用 Google 身份验证注册的设备所采用的政策。

- 更改政策 ：打开政策选择对话框。
- 打开政策 ：在政策编辑器中打开选定的政策（已设置政策时）。
- 选择新的默认政策后，必须保存用户才能应用更改。编辑器会显示通知，提醒你保存。

Wi-Fi EAP 凭据

WiFi EAP 凭据 部分用于配置每用户凭据，当其分配的政策包含需要这些凭据的 Wi-Fi EAP 配置时，这些凭据会自动安装到用户的设备上。 Wi-Fi EAP 配置是 Android 政策 网络配置 的一部分。

客户端证书

你可以选择为用户分配客户端证书。分配证书后，它会显示在 客户端证书
字段中，并提供操作菜单。未分配证书时，该字段会显示 未分配证书 ，你可以分配一个证书。

分配证书 ：打开证书选择对话框。
打开证书 ：打开证书编辑器。
更改证书 ：选择其他客户端证书。
取消关联证书 ：从用户中移除证书。系统还会从与此用户关联的所有设备中移除该证书。

有关证书导入和管理，请参阅 证书管理 。

身份、匿名身份和密码

身份 ：用户的身份。对于隧道外部协议（ PEAP、 EAP‑TTLS），此身份用于隧道内部。
匿名身份 ：用于隧道外部协议，作为在隧道外部呈现的身份。未指定时，默认为空字符串。
密码 ：需要密码的 EAP 方法所使用的用户密码。如果未指定，设备可以提示用户输入。显示 /
隐藏操作可切换密码可见性。

关联的设备
关联的设备 部分显示当前与该用户关联的设备列表。如果用户拥有一个或多个关联设备，则无法删除该用户。

保存和删除
保存用户
：仅当表单有效、存在待处理的更改且许可证处于有效状态时启用。保存时会显示进度指示器。
删除用户 ：当用户与设备关联或许可证已过期 /
已终止时禁用。允许删除时，会显示确认对话框。如果用户被分配到注册令牌，对话框会警告使用这
些令牌注册的设备将不再分配给任何用户。删除用户还会释放其 Apps and Books
用户的应用许可证，并在 Apple 处将其停用。

未保存更改警告
如果你有未保存的更改并尝试离开页面，仪表板会询问你是否要放弃这些更改。