??

在此部分中，您可以配置与网络相关的策略。

> Wi-Fi 配置可以由系统通过 **Wi-Fi** 配置 进行配置和管理。根据在 配置 **Wi-Fi** 中设置的值，用户对添加 / 修改网络的控制权限可能受限或完全无法控制。

???????

1. Wi-Fi ??

控制 Wi-Fi 的当前状态，以及用户是否可以更改其状态。

用户选择（默认） ：允许用户启用 /禁用 Wi-Fi。

已启用 ： Wi-Fi 已开启，且用户不允许将其关闭（ Android 13+）。

已禁用 ： Wi-Fi 已关闭，且用户不允许将其开启（ Android 13+）。

2. ?? Wi-Fi ????

设备可以连接的 Wi-Fi 网络所需的最低安全级别。在 Android 13 及以上版本中受支持，适用于完全管理的设备以及公司拥有的设备上的工作资料。

开放网络（默认） ：设备可以连接所有类型的 Wi-Fi 网络。

个人网络 ：不允许连接开放式 Wi-Fi 网络；要求至少具备个人安全级别（例如 WPA2-PSK）。

企业网络 ：要求使用企业级 EAP 网络；不允许低于此安全级别的 Wi-Fi 网络。

192 位企业网络 ：要求使用 192 位企业网络；最严格的选项。

3. ??? (UWB) ??

控制超宽带设置的状态，以及用户是否可以将其开启或关闭。

用户选择（默认） ：允许用户开启或关闭 UWB。

已禁用 ：UWB 已禁用，且不允许用户通过设置进行切换（ Android 14+）。

??????

4. ????

控制是否允许蓝牙共享。

允许 ：允许蓝牙共享（在完全管理的设备上为默认设置， Android 8+）。

不允许 ：不允许蓝牙共享（在工作资料中为默认设置， Android 8+）。

5. ?? Wi-Fi

控制 Wi-Fi 配置权限。根据所选选项，用户对配置 Wi-Fi 网络拥有完全、有限或无控制权。

允许配置 **Wi-Fi**（默认） ：允许用户配置 Wi-Fi。

不允许添加 **Wi-Fi** 配置 ：不允许添加新的 Wi-Fi 配置。用户可以在已配置的网络之间进行切换（ Android 13+；适用于完全管理的设备和公司拥有的工作资料）。

不允许配置 **Wi-Fi**：不允许配置 Wi-Fi 网络。对于完全管理的设备，这将移除用户配置的网络，仅保留通过 **Wi-Fi** 配置 配置的网络。对于公司拥有的工作资料，现有网络不受影响，但用户无法添加 /删除 /修改 Wi-Fi 网络。

> 当禁用 Wi-Fi 配置且设备在启动时无法连接时，系统可以显示 网络逃生口，以便让用户临时连接并刷新策略。

6. Wi-Fi Direct ??

控制 Wi-Fi Direct 设置的配置与使用。支持在运行 Android 13 及以上版本的公司拥有的设备上使用。

允许（默认） ：允许用户使用 Wi-Fi Direct。

不允许 ：不允许用户使用 Wi-Fi Direct。

7. ??????

[illegible]

- [illegible]: [illegible]
- [illegible] **Wi-Fi** [illegible]: [illegible] Wi-Fi [illegible] Android 13+ [illegible]
- [illegible]: [illegible] + [illegible]

8. Wi-Fi SSID ??

[illegible] Wi-Fi SSID[illegible] Android 13 [illegible]

- **SSID** [illegible]: [illegible] SSID [illegible] Wi-Fi [illegible]
- **SSID** [illegible]: [illegible] SSID[illegible] SSID [illegible]

[illegible] [illegible] **SSID** [illegible] SSID [illegible] SSID[illegible]

[illegible] UI [illegible] SSID [illegible] [illegible] **Wi-Fi SSID**[illegible] SSID [illegible] [illegible] **Wi-Fi SSID**[illegible]

9. Wi-Fi ????

[illegible] SSID [illegible] Wi-Fi [illegible] [illegible] **Wi-Fi** [illegible] [illegible]

[illegible]

- **SSID**: [illegible] SSID[illegible]
- **Wi-Fi** [illegible]: [illegible] / [illegible] / [illegible] Android 15+ [illegible]

????

10. ????

[illegible] “[illegible]”[illegible] “[illegible]”[illegible]

11. ?????????

是否禁用蓝牙联系人共享。

12. ??????

是否禁用蓝牙配置。

13. ??????

是否禁用重置网络设置。

14. ?? Android Beam ??

是否禁用通过 NFC 从应用中发送数据。

VPN

15. ????? VPN ??

指定一个 “始终连接的 VPN”包名，以确保来自指定受管应用的数据将始终通过已配置的 VPN。

> 注意：此功能需要部署同时支持 “始终连接 ”和 “按应用 VPN”功能的 VPN 客户端。

16. VPN ????

在 VPN 未连接时禁止进行网络连接。

17. ?? VPN ??

是否禁用 VPN 配置。

???????

18. ??????

[illegible]
[illegible] 5G [illegible]

- [illegible] : [illegible]
- [illegible] : [illegible]

> **[illegible] [illegible] [illegible] 5G [illegible] [illegible] [illegible]**
> **[illegible]**

19. ???????

[illegible] HTTP [illegible] Wi-Fi
[illegible]
[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] **(PAC)**

19.1. ??

[illegible]

19.2. ??

[illegible]

19.3. PAC URI

[illegible] PAC [illegible] URI[illegible]

19.4. ?????

[illegible] ***.example.com**[illegible]

使用 添加排除的主机 来添加条目（仅适用于直接代理）。

Wi-Fi ??

定义系统将在设备上应用的 Wi-Fi 网络配置。使用 添加 **Wi-Fi** 配置 来创建条目，并使用删除操作将其移除。

20. Wi-Fi ????

每个配置包括:

配置名称 ：必填。

SSID：必填。

自动连接 ：是否在网络范围内时自动连接该网络。

快速转换 **(Fast Transition)**：是否应尝试与网络使用快速转换 (IEEE 802.11r-2008) 技术。

隐藏 **SSID**：是否广播 SSID。

MAC 随机化模式 ：硬件或自动（ Android 13+）。

20.1. ???

Wi-Fi 安全选项:

WEP-PSK：WEP（预共享密钥）。

WPA-PSK：WPA/WPA2/WPA3-个人版（预共享密钥）。

WPA-EAP：WPA/WPA2/WPA3-企业版（可扩展身份验证协议）。

WPA3 192位模式 ：仅允许使用 WPA3 192 位模式的 WPA-EAP 网络。

20.2. ?? (?????)

当安全性设置为 **WEP-PSK** 或 **WPA-PSK** 时显示。必须输入密码。

20.3. EAP ???????

当安全性设置为 **WPA-EAP** 或 **WPA3 192**位模式 时显示。请选择一种 EAP 外部方法:

EAP-TLS

EAP-TTLS

PEAP

EAP-SIM

EAP-AKA

20.4. ????????

适用于隧道外部方法（ **EAP-TTLS** 和 **PEAP**）。

MSCHAPv2

PAP

20.5. ????? EAP ??

启用后，系统将按用户为设备自动应用 EAP 凭据。您可以在 用户 栏目中配置用户凭据。

20.6. ?????

对于 **EAP-TLS**，您可以分配用于 Wi-Fi 身份验证的客户端证书。欲了解更多信息，请阅读 证书管理_____ 页面。

如果已分配证书，您可以使用 打开证书 进行查看，或使用 更改证书 选择其他证书。

或者，您可以指定 客户端证书密钥对别名 ，它引用了存储在 Android 钥匙串中并允许用于 Wi-Fi 身份验证的客户端证书。

> 如果同时设置了 客户端证书 和 客户端证书密钥对别名 ，则密钥对别名将被忽略。

20.7. ????

用户身份。对于隧道外部协议（ PEAP、EAP-TTLS），此项用于在隧道内进行身份验证，而 匿名身份 用于隧道外的 EAP 身份。对于非隧道外部协议，此项用于 EAP 身份。

20.8. ????

仅适用于隧道协议，这表示向外部协议提供的用户身份。

20.9. ??

用户密码。如果未指定，则默认为提示用户输入。

20.10. ??? CA ??

用于验证主机证书链的 CA 证书列表。必须至少有一个 CA 证书匹配。欲了解更多信息，请阅读 证书管理_____

页面。

使用 添加服务器 **CA** 证书 来添加条目，并使用删除操作将其移除。

20.11. ??????

服务器域名约束列表。这些条目将作为后缀匹配要求，用于验证身份验证服务器证书中备用主体名称的 DNS

名称。

Revision #6
Created 2026-06-24 08:11:27 UTC by Admin
Updated 2026-06-24 09:45:57 UTC by Admin