

Modo quiosque

Com o modo quiosque, você pode restringir a funcionalidade de um dispositivo para um único aplicativo ou vários aplicativos. A escolha entre o modo quiosque de um único aplicativo e o de vários aplicativos depende dos objetivos do seu negócio.

Em **modo quiosque de aplicativo único**, um dispositivo é configurado para um único aplicativo e não permite que os usuários finais acessem outros aplicativos no dispositivo. Eles também não podem sair do aplicativo, tornando-o um dispositivo dedicado para esse aplicativo específico. Para habilitar este modo, especifique um aplicativo na seção [Gerenciamento de aplicativos](#) com o **tipo de instalação** definido como **Quiosque**.

Em **modo quiosque com múltiplos aplicativos**, os dispositivos têm acesso a vários aplicativos. Os usuários finais podem navegar entre vários aplicativos por meio de um lançador personalizado. Para habilitar este modo, ative a opção de **lançador quiosque personalizado**.

Quando o modo quiosque está ativado, você também pode configurar se os usuários finais podem acessar determinados recursos do sistema, como as configurações do sistema e a barra de status.

Lançador personalizado para modo quiosque

Indica se o lançador personalizado para modo quiosque está habilitado. Isso substitui a tela inicial por um lançador que restringe o dispositivo aos aplicativos instalados através da configuração de [Gerenciamento de aplicativos](#). Os aplicativos aparecem em uma única página em ordem alfabética.

Ações do botão de energia

Define o comportamento do dispositivo no modo kiosk quando o usuário pressiona e mantém pressionado (pressionamento longo) o botão de energia.

Disponível (padrão): O menu de energia (por exemplo, Desligar, Reiniciar) é exibido quando um usuário pressiona e mantém pressionado (pressionamento longo) o botão de energia de um dispositivo no modo kiosk.

Bloqueado: O menu de energia (por exemplo, Desligar, Reiniciar) não é exibido quando um usuário pressiona e mantém pressionado o botão de energia de um dispositivo no modo kiosk. Observe: isso pode impedir que os usuários desliguem o dispositivo.

Alertas de erro do sistema

Especifica se as caixas de diálogo de erro do sistema para aplicativos que travam ou não respondem são bloqueadas no modo kiosk. Quando bloqueadas, o sistema forçará o encerramento do aplicativo, como se o usuário escolhesse a opção "fechar aplicativo" na interface.

Bloqueado (padrão): Todas as caixas de diálogo de erro do sistema, como travamentos e aplicativos que não respondem (ANR), são bloqueadas. Quando bloqueadas, o sistema força o encerramento do aplicativo, como se o usuário o fechasse pela interface do usuário.

Ativado: Todas as caixas de diálogo de erro do sistema, como travamentos e aplicativos que não respondem (ANR), são exibidas.

Navegação do sistema

Define quais recursos de navegação estão habilitados (por exemplo, botões Início, Visão geral) no modo kiosk.

Desabilitado (padrão): Os botões Início e Visão Geral não estão acessíveis.

Apenas a tela inicial: Apenas o botão "Início" está habilitado.

Ativado: Os botões "Início" e "Visão geral" estão habilitados.

Barra de status

Especifica se as informações do sistema e as notificações são desativadas no modo kiosk.

Desativado (padrão): As informações do sistema e as notificações são desativadas no modo kiosk.

Apenas sistema: Apenas informações do sistema são exibidas na barra de status.

Ativado: Informações do sistema e notificações são exibidas na barra de status no modo kiosk. Observação: Para que esta política entre em vigor, o botão "home" do dispositivo deve estar habilitado usando `kioskCustomization.systemNavigation`.

Configurações do dispositivo

Especifica se o aplicativo de configurações é permitido no modo kiosk.

Permitido (padrão): Permite o acesso ao aplicativo de configurações no modo kiosk.

Bloqueado: O acesso ao aplicativo de configurações não é permitido no modo kiosk.

Revision #39

Created 2025-12-17 09:34:40 UTC by Admin

Updated 2026-06-23 17:17:02 UTC by Admin