

# Mappa della posizione

Questa pagina documenta gli strumenti di localizzazione specifici del dispositivo disponibili in [Panoramica dispositivo](#). Il pannello contiene una scheda **Posizione** per la cronologia della posizione e, sui dispositivi Android, una scheda **Geofence** per le transizioni di geofence.

## Prerequisiti

I dati sulla posizione del dispositivo vengono visualizzati solo quando la segnalazione della posizione è abilitata nella policy del dispositivo. Per abilitarla, apri la policy e attiva **Posizione e geofence** → **Segnala posizione**. Per maggiori dettagli, consulta [Posizione e geofence](#).

Su dispositivi non completamente gestiti, i dati di posizione possono comunque dipendere dalle autorizzazioni di posizione richieste per l'app Cerberus Enterprise e dall'abilitazione dei servizi di localizzazione sul dispositivo.

Per la mappa multi-dispositivo globale disponibile dalla dashboard, consulta [Mappa posizione dashboard](#).

## Stato di caricamento e assenza di dati

- Mentre i dati di localizzazione vengono caricati, il pannello mostra una sovrapposizione di caricamento sulla mappa.
- Se il dispositivo non dispone di dati di localizzazione, il pannello mostra un messaggio che indica **Nessun dato di localizzazione disponibile** insieme a un promemoria per abilitare la segnalazione della posizione nella policy assegnata.
- Se è attivo un filtro per data e nessun campione lo soddisfa, il pannello mostra **Nessun dato disponibile nell'intervallo di date selezionato**.

## Scheda Posizione

Apri la scheda **Posizione** per visualizzare la cronologia relativa a un singolo dispositivo. I filtri disponibili includono l'ultima posizione nota, intervalli di cronologia recenti, un intervallo di date personalizzato e monitoraggio in tempo reale.

- **Ultima:** mostra l'ultima posizione nota.
- **Oggi, Ultimi 7 giorni, e Ultimi 30 giorni:** mostra le posizioni registrate per il periodo selezionato.
- **Ricerca:** consente di scegliere un intervallo di date personalizzato.
- **Live:** avvia o interrompe il tracciamento in tempo reale per il dispositivo corrente.

## Dettagli del marcatore

Quando fai clic su un marker di posizione, si apre una finestra di informazioni con:

- Il timestamp del record di geolocalizzazione.
- La precisione riportata (**in metri**).
- La **velocità** segnalata, quando il dispositivo la fornisce.
- L' **angolo di rotta** o direzione, quando il dispositivo lo fornisce.

## Cerchio di precisione

Quando la finestra informativa è aperta, viene visualizzato un cerchio di precisione attorno al marcatore. Il raggio del cerchio corrisponde alla precisione indicata (in metri). Chiudere la finestra informativa nasconde il cerchio.

## Monitoraggio in tempo reale

Nella visualizzazione della cronologia del dispositivo, selezionando il filtro **Live** viene avviata una richiesta di monitoraggio in tempo reale per quel dispositivo specifico. Cerberus Enterprise chiede conferma prima di avviare la richiesta.

- Il monitoraggio in tempo reale dura fino a **15 minuti**.
- Il dispositivo mostra una notifica mentre il tracciamento in tempo reale è attivo.
- Durante il monitoraggio in tempo reale, il pannello aggiorna continuamente l'ultima posizione e l'indicatore in diretta rimane visibile.
- Selezionando nuovamente il filtro in tempo reale, puoi interrompere il monitoraggio in tempo reale prima della scadenza del timeout.

## Scheda recinti geografici

Su dispositivi Android, la seconda scheda mostra le transizioni dai recinti geografici generate dai recinti definiti nella policy assegnata. Questa scheda è disponibile quando esistono dati sui recinti geografici per il dispositivo.

- La mappa mostra le aree di geofencing correnti, insieme ai punti di transizione registrati.
- La lista delle transizioni a destra ti permette di ispezionare **ingressi** e **uscite**.
- I filtri disponibili sono **Oggi**, **Ultimi 7 giorni**, **Ultimi 30 giorni**, e una ricerca personalizzata per intervallo di date.
- **Includi archiviati** mostra anche transizioni relative a vecchie definizioni di geofence che non sono più presenti nella policy corrente.

# Dettagli transizione geofence

Selezionare una transizione ne apre i dettagli sulla mappa ed evidenzia la voce corrispondente nella lista. Quando disponibile, Cerberus Enterprise mostra anche le coordinate del dispositivo e la precisione riportata per quella transizione.

---

Revision #25

Created 2026-01-15 15:48:03 UTC by Admin

Updated 2026-04-22 15:47:28 UTC by Admin