키오스크 모드

키오스크 모드를 사용하면 기기의 기능을 단일 앱 또는 여러 앱으로 제한할 수 있습니다. 단일 앱과 다중 앱 키오스크 모드 중 선택은 비즈니스 목표에 따라 달라집니다 .

단일 앱 키오스크 모드 에서는 기기가 단일 애플리케이션용으로 구성되며 최종 사용자가 기기의 다른 앱에 액세스할 수 없습니다. 또한 앱을 종료할 수 없으므로 해당 특정 앱을 위한 전용 기기가 됩니다. 이 모드를

사용하려면 앱 관리 섹션에서 앱을 지정하고 설치 유형 을 키오스크 로 설정합니다 .

다중 앱 키오스크 모드 에서는 기기에서 여러 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다. 최종 사용자는 사용자 지정 런처를 통해 여러 앱 사이를 탐색할 수 있습니다. 이 모드를 사용하려면 키오스크 사용자 지정 런처 옵션을 켭니다.

키오스크 모드가 활성화되면 최종 사용자가 시스템 설정 및 상태 표시줄과 같은 특정 시스템 기능에 액세스할 수 있는지도 구성할 수 있습니다.

키오스크 사용자 지정 런처

키오스크 사용자 지정 런처가 활성화되었는지 여부입니다 . 이 옵션은 홈 화면을 앱 관리 설정을 통해 설치된 앱만 사용하도록 기기를 잠그는 런처로 대체합니다 . 앱은 단일 페이지에 알파벳순으로 표시됩니다 .

전원 버튼 동작

키오스크 모드에서 사용자가 전원 버튼을 길게 눌렀을 때 기기의 동작을 설정합니다 .

사용 가능 (기본값): 키오스크 모드의 기기에서 사용자가 전원 버튼을 길게 누르면 전원 메뉴 (예: 전원 끄기, 다시 시작)가 표시됩니다 .

차단됨: 키오스크 모드의 기기에서 사용자가 전원 버튼을 길게 눌러도 전원 메뉴 (예: 전원 끄기, 다시 시작)가 표시되지 않습니다. 참고: 이 경우 사용자가 기기를 끌 수 없게 될 수 있습니다.

시스템 오류 경고

키오스크 모드에서 충돌했거나 응답하지 않는 앱에 대한 시스템 오류 대화상자를 차단할지 여부를 지정합니다 . 차단되면 시스템은 사용자가 UI에서 "앱 닫기 " 옵션을 선택한 것처럼 앱을 강제 종료합니다 .

차단됨 (기본값): 충돌 및 앱 응답 없음 (ANR)과 같은 모든 시스템 오류 대화상자가 차단됩니다 . 차단되면 시스템은 사용자가 UI에서 앱을 닫은 것처럼 앱을 강제 종료합니다 .

활성화: 충돌 및 앱 응답 없음 (ANR)과 같은 모든 시스템 오류 대화상자가 표시됩니다 .

시스템 탐색

키오스크 모드에서 활성화되는 탐색 기능 (예: 홈, 개요 버튼)을 지정합니다 .

비활성화 (기본값): 홈 및 개요 버튼에 액세스할 수 없습니다.

홈만: 홈 버튼만 활성화됩니다 .

활성화: 홈 및 개요 버튼이 활성화됩니다 .

상태 표시줄

키오스크 모드에서 시스템 정보 및 알림이 비활성화되는지 여부를 지정합니다 .

비활성화 (기본값): 키오스크 모드에서 시스템 정보 및 알림이 비활성화됩니다 .

시스템만 : 상태 표시줄에 시스템 정보만 표시됩니다 .

활성화: 키오스크 모드에서 상태 표시줄에 시스템 정보 및 알림이 표시됩니다 . 참고: 이 정책을
적용하려면 kioskCustomization.systemNavigation을 사용하여 기기의 홈 버튼을 활성화해야 합니다.

기기 설정

키오스크 모드에서 설정 앱이 허용되는지 여부를 지정합니다 .

허용 (기본값): 키오스크 모드에서 설정 앱에 대한 액세스가 허용됩니다 .

차단됨: 키오스크 모드에서 설정 앱에 대한 액세스가 허용되지 않습니다.

Revision #61
Created 2025-12-17 09:34:21 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:56:40 UTC by Admin