□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ □□□ → □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Wi-Fi EAP □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

客户端证书

你可以选择为用户分配客户端证书。分配证书后，它会显示在 客户端证书
字段中，并提供操作菜单。未分配证书时，该字段会显示 未分配证书 ，你可以分配一个证书。

分配证书 ：打开证书选择对话框。
打开证书 ：打开证书编辑器。
更改证书 ：选择其他客户端证书。
取消关联证书 ：从用户中移除证书。系统还会从与此用户关联的所有设备中移除该证书。

有关证书导入和管理，请参阅 证书管理 。

身份、匿名身份和密码

身份 ：用户的身份。对于隧道外部协议（ PEAP、 EAP‑TTLS），此身份用于隧道内部。
匿名身份 ：用于隧道外部协议，作为在隧道外部呈现的身份。未指定时，默认为空字符串。
密码 ：需要密码的 EAP 方法所使用的用户密码。如果未指定，设备可以提示用户输入。显示 /
隐藏操作可切换密码可见性。

关联的设备
关联的设备 部分显示当前与该用户关联的设备列表。如果用户拥有一个或多个关联设备，则无法删除该用户。

保存和删除
保存用户
：仅当表单有效、存在待处理的更改且许可证处于有效状态时启用。保存时会显示进度指示器。
删除用户 ：当用户与设备关联或许可证已过期 /
已终止时禁用。允许删除时，会显示确认对话框。如果用户被分配到注册令牌，对话框会警告使用这
些令牌注册的设备将不再分配给任何用户。删除用户还会释放其 Apps and Books
用户的应用许可证，并在 Apple 处将其停用。

未保存更改警告
如果你有未保存的更改并尝试离开页面，仪表板会询问你是否要放弃这些更改。

Revision #46
Created 2026-01-16 17:53:25 UTC by Admin

Updated 2026-11-12 09:58:16 UTC by Admin