证书管理

仪表板包含 证书 部分，可用于导入、查看和删除证书。点击证书行会打开证书编辑器。

证书列表
证书显示在可排序、分页的表格中。列表包括客户端证书和证书颁发机构 (CA)。

筛选条件

在页面顶部，您可以使用标签列表启用筛选条件。某些筛选条件互斥。

全部 ：显示所有证书。
客户端 ：仅显示客户端证书。
证书颁发机构 (CA)：仅显示 CA 证书。
搜索 ：显示一个文本字段（标签为 名称或文件名 ），用于按证书名称或导入的文件名搜索。
无用户 ：显示未与任何用户关联的客户端证书。

表格列

名称
类型
到期时间
用户 （针对客户端证书显示）
导入的文件名
导入日期

操作

打开证书 ：点击某一行以打开证书编辑器。
删除证书 ：仅在证书未与用户 /
政策关联且未被设备使用时可用。许可证过期时，该操作也可能被禁用。
多行选择 ：您可以启用多行选择，一次删除多个证书。只能选择可删除的证书。
刷新 ：重新加载证书列表。

导入证书
要导入证书，请点击 导入证书 并选择一个或多个文件。支持的格式显示在导入按钮的工具提示中。

客户端

支持的格式： Base64 编码的 PKCS#12（.p12 / .pfx）。

客户端证书用于标识企业网络上的用户或设备。客户端证书可以与特定用户关联。

每个客户端证书都可以选择分配给特定用户：这样便可在多台设备上部署相同的 Wi‑Fi EAP
配置。您可以在政策的 网络配置 部分使用 来自用户的 EAP 凭据 选项来完成此操作。

或者，您可以从 用户 页面将证书分配给用户。

在 Apple 设备上，证书通过 Apple 政策的 网络 部分安装，您还可以在其中选择 设备用户的证书 。请参阅
Apple 政策的 网络 页面。

证书颁发机构 (CA)

支持的格式： Base64 编码的 X.509（.crt / .pem / .cer / .der）。

CA 证书用于标识证书颁发机构，并向设备表明应信任由该 CA 签发的任何证书。仪表板会验证导入的 X.509 证书是否为 CA。

证书编辑器
打开证书时，编辑器会显示其主要字段和一个只读的 证书信息 面板。

主要字段

名称 （必填）
ID（只读）
类型 （只读）
到期时间 （只读）
导入日期 （只读）
导入的文件名 （只读）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Revision #59
Created 2025-12-17 09:35:13 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:58:15 UTC by Admin