

Standortkarte

Diese Seite dokumentiert die gerätespezifischen Standort-Tools, die in der [Geräteübersicht](#) verfügbar sind. Das Panel enthält einen **Standort**-Tab für den Positionsverlauf und bei Android-Geräten einen **Geofence**-Tab für Geofence-Übergänge.

Voraussetzungen

Geräte-Standortdaten werden nur angezeigt, wenn die Standortmeldung in der Geräte-Policy aktiviert ist. Um dies zu aktivieren, öffnen Sie die Policy und schalten Sie **Standort und Geofence** → **Standort melden** ein. Weitere Details finden Sie unter [Standort und Geofence](#).

Bei Geräten, die nicht vollständig verwaltet werden, können die Standortdaten weiterhin davon abhängen, dass die Cerberus Enterprise App über die erforderlichen Standortberechtigungen verfügt und die Standortdienste auf dem Gerät aktiviert sind.

Informationen zur globalen Multi-Device-Karte, die im Dashboard verfügbar ist, finden Sie unter [Dashboard Standortkarte](#).

Ladevorgang und kein Datensatz vorhanden

- Während die Standortdaten geladen werden, zeigt das Panel ein Lade-Overlay auf der Karte an.
- Wenn für das Gerät keine Standortdaten verfügbar sind, zeigt das Panel die Meldung **Keine Standortdaten verfügbar** zusammen mit einem Hinweis zur Aktivierung der Standortmeldung in der zugewiesenen Policy an.
- Wenn ein Datumsfilter aktiv ist und keine Proben übereinstimmen, zeigt das Panel **Keine Daten im ausgewählten Datumsbereich verfügbar** an.

Standort-Tab

Öffnen Sie den **Standort**-Tab, um den Verlauf für ein einzelnes Gerät zu prüfen. Zu den verfügbaren Filtern gehören der letzte bekannte Standort, kürzliche Verlaufszeiträume, ein benutzerdefinierter Datumsbereich und Live-Tracking.

- **Letzter**: zeigt den zuletzt bekannten Standort an.
- **Heute, Letzte 7 Tage** und **Letzte 30 Tage**: zeigen aufgezeichnete Standorte für den ausgewählten Zeitraum an.
- **Suche**: ermöglicht die Auswahl eines benutzerdefinierten Datumsbereichs.
- **Live**: startet oder stoppt das Live-Tracking für das aktuelle Gerät.

Markendetails

Wenn Sie auf einen Standort-Marker klicken, öffnet sich ein Informationsfenster mit:

- Der Zeitstempel des Standortdatensatzes.
- Die gemeldete **Genauigkeit** (in Metern).
- Die gemeldete **Geschwindigkeit**, sofern das Gerät diese bereitstellt.
- Der gemeldete **Kurs** oder die Peilung, sofern das Gerät diese bereitstellt.

Genauigkeitskreis

Wenn das Informationsfenster geöffnet ist, wird ein Genauigkeitskreis um den Marker angezeigt. Der Radius des Kreises entspricht der gemeldeten Genauigkeit (in Metern). Durch Schließen des Informationsfensters wird der Kreis ausgeblendet.

Live-Tracking

In der Geräteverlaufsansicht startet die Auswahl des **Live**-Filters eine Echtzeit-Tracking-Anfrage für dieses spezifische Gerät. Cerberus Enterprise bittet vor dem Starten der Anfrage um Bestätigung.

- Live-Tracking läuft bis zu **15 Minuten**.
- Das Gerät zeigt eine Benachrichtigung an, während das Live-Tracking aktiv ist.
- Während das Live-Tracking aktiv ist, aktualisiert sich das Panel kontinuierlich mit dem neuesten Standort und die Live-Anzeige bleibt sichtbar.

- Durch erneutes Auswählen des Live-Filters können Sie das Live-Tracking vor Ablauf des Timeouts beenden.

Geofence-Tab

Bei Android-Geräten zeigt der zweite Tab Geofence-Übergänge an, die aus den in der zugewiesenen Policy definierten Geofences generiert wurden. Dieser Tab ist verfügbar, wenn Geofence-Daten für das Gerät vorhanden sind.

- Die Karte zeigt die aktuellen Geofence-Bereiche zusammen mit den aufgezeichneten Übergangspunkten an.
- Die Übergangsliste auf der rechten Seite ermöglicht es Ihnen, **Eintritts-** und **Austritts** ereignisse einzusehen.
- Die verfügbaren Filter sind **Heute**, **Letzte 7 Tage**, **Letzte 30 Tage** sowie eine benutzerdefinierte Suche nach einem Datumsbereich.
- **Archivierte einbeziehen** zeigt auch Übergänge an, die mit alten Geofence-Definitionen zusammenhängen, welche in der aktuellen Policy nicht mehr vorhanden sind.

Geofence-Übergangsdetails

Durch Auswahl eines Übergangs werden dessen Details auf der Karte geöffnet und der entsprechende Listeneintrag hervorgehoben. Wenn verfügbar, zeigt Cerberus Enterprise für diesen Übergang auch die Gerätekoordinaten und die gemeldete Genauigkeit an.

Revision #10

Created 2026-06-24 08:06:39 UTC by Admin

Updated 2026-07-07 10:53:55 UTC by Admin