متفرقات

1. لعبة الإيستر إيغ معطّلة

ما إذا كانت لعبة الإيستر إيغ في الإعدادات معطّلة.

2. تخطي تلميحات الاستخدام الأول

علامة لتخطي التلميحات عند الاستخدام الأول. يمكن لمسؤول المؤسسة تمكين توصية النظام للتطبيقات بتخطي دروس المستخدم والتلميحات التمهيدية الأخرى عند أول بدء تشغيل.

3. رسالة دعم قصيرة

رسالة تُعرض للمستخدم في شاشة الإعدادات حيثما عطّل المسؤول إحدى الوظائف. إذا كانت الرسالة أطول من 200 حرف، فقد يتم اقتطاعها.

4. رسالة دعم طويلة

رسالة تُعرض للمستخدم في شاشة إعدادات مسؤولي الجهاز.

5. معلومات المالك على شاشة القفل

معلومات مالك الجهاز التي ستُعرض على شاشة القفل.

6. إجراءات الإعداد

الإجراءات التي تُتخذ أثناء عملية الإعداد. أثناء التسجيل، يمكنك مطالبة المستخدم بفتح تطبيق واحد أو أكثر لازمة لإعداد الجهاز.

استخدم **إضافة إجراء إعداد** لإنشاء إدخالات وإزالتها باستخدام إجراء الحذف.

6.1. تشغيل التطبيق

اسم حزمة التطبيق المراد تشغيله

6.2. العنوان

يوفّر رسالة موجّهة للمستخدم لشرح سبب الحاجة إلى تشغيل التطبيق.

6.3. الوصف

يوفّر رسالة موجّهة للمستخدم لشرح سبب الحاجة إلى تشغيل التطبيق.

7. ظهور اسم عرض المؤسسة

يتحكم في ما إذا كان اسم عرض المؤسسة ظاهرًا على الجهاز (على سبيل المثال، كرسالة على شاشة القفل على الأجهزة المملوكة للشركة).

ظاهر (الافتراضي): اسم عرض المؤسسة ظاهر على الجهاز (مدعوم في ملفات تعريف العمل على Android 7+ والأجهزة المُدارة بالكامل على Android 8+).

مخفي: اسم عرض المؤسسة مخفي على الجهاز.

Revision #7
Created 2026-11-10 15:13:43 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:53:16 UTC by Admin