نظرة عامة على تجهيز الأجهزة

يدعم Cerberus Enterprise إدارة الأجهزة على نظامي Android وApple. يمكنك تكوين أي من النظامين بشكل مستقل، وفقًا للأجهزة التي تحتاج إلى تسجيلها.

1. أكمل إعداد النظام الأساسي في لوحة التحكم

قبل تسجيل الأجهزة، أكمل إعداد النظام الأساسي في لوحة تحكم Cerberus Enterprise. إذا لم يكن حسابك مُكوّنًا بعد، فسترشدك لوحة التحكم عبر الخطوات المطلوبة.

إعداد Android (Google Android Enterprise)

للحصول على إجراء إعداد Android الكامل، اقرأ **إعداد Android Management**.

- انتقل إلى مسار التسجيل في لوحة التحكم وحدد **إعداد Android Management**.
- ستتم إعادة توجيهك إلى Google لتسجيل الدخول باستخدام **حساب عمل** وتفويض Android Enterprise.
- بعد التفويض، ستتم إعادة توجيهك إلى Cerberus Enterprise لإكمال الإعداد.

إعداد Apple (شهادة APNs للدفع)

للحصول على إجراء إعداد Apple الكامل، اقرأ **إعداد Apple Management (APNs)**.

- انتقل إلى مسار التسجيل في لوحة التحكم وحدد **إعداد Apple Management**.
- نزّل ملف CSR من Cerberus Enterprise.
- أنشئ شهادة APNs في بوابة شهادات Apple Push ونزّل الشهادة الناتجة.
- ارفع الشهادة التي نزّلتها مرة أخرى إلى Cerberus Enterprise لتمكين إدارة أجهزة Apple.

2. سجّل الأجهزة

بعد إكمال إعداد النظام الأساسي، اختر طريقة التسجيل التي تناسب نموذج ملكية أجهزتك ونظام التشغيل.

تسجيل Android

بالنسبة إلى Android، يستند التسجيل إلى **رموز التسجيل**. اختر الطريقة المناسبة وفقًا لما إذا كان الجهاز مملوكًا شخصيًا أم مملوكًا للشركة.

- مملوك شخصيًا (BYOD / ملف تعريف العمل): اتبع هذا الدليل.
- مملوك للشركة (الاستخدام المهني والشخصي / ملف تعريف العمل): اتبع هذا الدليل.
- مملوك للشركة (الاستخدام المهني فقط / مُدار بالكامل أو مخصص): اتبع هذا الدليل.
- Zero-touch: اتبع هذا الدليل.

تسجيل Apple

بالنسبة إلى Apple، ابدأ بإكمال إعداد APNs الموضّح أعلاه، ثم اتبع أدلة تجهيز Apple: **نظرة عامة على تجهيز Apple**.

Revision #7
Created 2026-11-10 15:13:25 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:53:07 UTC by Admin