

# Modalità kiosk

Con la modalità kiosk puoi limitare la funzionalità del dispositivo a una singola app o a più app. La scelta tra la modalità kiosk con app singola e multi-app dipende dai tuoi obiettivi aziendali.

In **modalità kiosk con app singola**, un dispositivo è configurato per una singola applicazione e non consente agli utenti finali di accedere ad altre app sul dispositivo. Inoltre non possono uscire dall'app, rendendolo un dispositivo dedicato per quella specifica app. Per abilitare questa modalità, specifica un'app nella sezione [Gestione app](#) con **Tipo di installazione** impostato a **Kiosk**.

In **modalità kiosk multi-app**, i dispositivi possono accedere a più applicazioni. Gli utenti finali possono navigare tra più app tramite un launcher personalizzato. Per abilitare questa modalità, attiva l'opzione **Launcher personalizzato Kiosk**.

Quando la modalità kiosk è abilitata, puoi anche configurare se gli utenti finali potranno accedere ad alcune funzionalità del sistema, come le impostazioni di sistema, la barra di stato e altro.

## Launcher personalizzato Kiosk

Se il launcher personalizzato kiosk è abilitato. Ciò sostituisce la schermata iniziale con un launcher che blocca il dispositivo alle app installate tramite l'impostazione [Gestione app](#). Le app vengono visualizzate su una singola pagina in ordine alfabetico.

## Azioni del pulsante di accensione

Imposta il comportamento di un dispositivo in modalità kiosk quando un utente tiene premuto a lungo il pulsante di accensione.

**Predefinito:** non specificato, corrisponde a **Disponibile**.

**Disponibile:** il menu di accensione (ad es. Spegni, Riavvia) viene visualizzato quando un utente preme a lungo il pulsante di accensione di un dispositivo in modalità kiosk.

**Bloccato:** il menu di accensione (ad es. Spegni, Riavvia) non viene visualizzato quando un utente preme a lungo il pulsante di accensione di un dispositivo in modalità kiosk. Nota: questo potrebbe impedire agli utenti di spegnere il dispositivo.

## Avvisi di errore di sistema

Specifica se le finestre degli errori di sistema per le app che si sono arrestate in modo anomalo o che non rispondono sono bloccate in modalità kiosk. Se bloccato, il sistema forza l'arresto dell'app come se l'utente scegliesse l'opzione "termina app" nell'interfaccia utente.

**Predefinito:** non specificato, corrisponde a **Bloccato**.

**Bloccato:** Tutte le finestre degli errori di sistema, come crash e app che non rispondono (ANR) sono bloccate. Se bloccato, il sistema mostra blocked. Se bloccato, il sistema forza l'arresto dell'app come se l'utente chiudesse l'app.

**Abilitato:** Tutte le finestre degli errori di sistema, come crash e app che non rispondono (ANR) sono visualizzate

## Navigazione di sistema

Specifica quali funzionalità di navigazione sono abilitate (ad es. Home, pulsante app recenti) in modalità kiosk.

**Predefinito:** non specificato, corrisponde a **Disabilitato**.

**Abilitato:** I pulsanti Home e app recenti sono abilitati.

**Disabilitato:** I pulsanti Home e app recenti non sono accessibili.

**Solo Home:** Solo il pulsante Home è abilitato.

## Barra di stato

Specifica se le informazioni di sistema e le notifiche sono disabilitate in modalità kiosk.

**Predefinito:** non specificato, corrisponde a **Disabilitato**.

**Abilitato:** informazioni di sistema e notifiche sono mostrate nella barra di stato in modalità kiosk. Nota: Affinché questa policy abbia effetto, il pulsante Home deve essere abilitato usando `kioskCustomization.systemNavigation`.

**Disabilitato:** informazioni di sistema e notifiche sono disabilitate in modalità kiosk.

**Solo sistema:** solo le informazioni di sistema sono mostrate nella barra di stato.

# Impostazioni del dispositivo

Specifica se l'app Impostazioni è consentita in modalità kiosk.

**Predefinito:** non specificato, corrisponde a **Consentito**.

**Consentito:** l'accesso all'app Impostazioni è consentito nella modalità kiosk.

**Bloccato:** l'accesso all'app Impostazioni non è consentito nella modalità kiosk.

---

Revision #3

Created 5 March 2023 15:57:36 by Admin

Updated 13 April 2023 16:18:50 by Admin