

Utilisateurs

- [Utilisateurs](#)
- [Éditeur d'utilisateurs](#)

Utilisateurs

La section **Utilisateurs** du tableau de bord (*Tableau de bord* → *Utilisateurs*) répertorie tous les utilisateurs configurés dans votre compte. À partir de cette page, vous pouvez rechercher des utilisateurs, ouvrir l'éditeur d'utilisateurs, créer de nouveaux utilisateurs et supprimer les utilisateurs qui ne sont pas actuellement associés à des appareils.

Recherche

En haut de la page se trouve un champ de recherche avec l'étiquette **Recherche** et le texte de remplacement **Nom, nom d'utilisateur ou e-mail**. La liste se met à jour automatiquement une fois la saisie terminée.

Tableau des utilisateurs

Les utilisateurs sont affichés dans un tableau paginé et triable. Cliquer sur une ligne ouvre l'éditeur d'utilisateurs.

Colonnes

- **Id** : identifiant interne de l'utilisateur.
- **Prénom** : prénom de l'utilisateur.
- **Nom** : nom de l'utilisateur.
- **Nom d'utilisateur** : nom d'utilisateur (souvent un nom d'utilisateur de répertoire).
- **E-mail** : adresse e-mail de l'utilisateur.
- **Appareils** : nombre d'appareils actuellement associés à l'utilisateur.
- **Certificat Wi-Fi** : indicateur montrant si un certificat Wi-Fi est assigné à l'utilisateur.

Actualisation et pagination

- L'action d'actualisation recharge la liste.
- Le tableau est paginé (10/25/50 éléments par page).

Actions utilisateur

Créer un nouvel utilisateur

Utilisez **Créer un nouvel utilisateur** pour ouvrir la boîte de dialogue de création d'utilisateur. Cette action est désactivée lorsque votre licence est expirée.

Synchronisation depuis Google Workspace

Si la synchronisation du répertoire Google Workspace est disponible pour votre compte, la page affiche **Synchronisation depuis Google Workspace**. Lorsque vous lancez une synchronisation, un indicateur de progression s'affiche pendant l'exécution de la requête.

Supprimer un utilisateur

Vous ne pouvez supprimer un utilisateur que lorsqu'il n'est associé à aucun appareil (la colonne **Appareils** doit être à 0). L'action de suppression est désactivée lorsque votre licence est expirée ou résiliée.

Sélection multiple et suppression en masse

À partir de la barre d'actions située sous le tableau, vous pouvez activer la sélection multiple. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs et les supprimer en masse.

- **Éligibilité** : seuls les utilisateurs avec **Appareils** = 0 peuvent être sélectionnés pour la suppression.
- **Tout sélectionner** : la case à cocher **Tout** sélectionne toutes les lignes éligibles sur la page actuelle.
- **Suppression en masse** : **Supprimer les utilisateurs sélectionnés** est désactivé lorsqu'aucune ligne n'est sélectionnée, ou lorsque votre licence est expirée ou résiliée.

Certificats Wi-Fi et EAP

La colonne **Certificat Wi-Fi** indique si un certificat est actuellement assigné à un utilisateur. Les certificats utilisateur sont généralement utilisés pour les configurations Wi-Fi EAP (par exemple,

EAP-TLS). Pour l'assignation et la gestion des certificats, consultez [la gestion des certificats](#).

Éditeur d'utilisateurs

L'éditeur d'utilisateurs est disponible depuis *Tableau de bord* → *Utilisateurs* en cliquant sur une ligne d'utilisateur. Il vous permet de modifier les détails de l'utilisateur, de configurer les identifiants Wi-Fi EAP par utilisateur et de consulter les appareils associés à l'utilisateur.

Détails de l'utilisateur

La section supérieure contient les champs principaux de l'utilisateur. Certains champs sont obligatoires et l'éditeur affiche des erreurs de validation lorsqu'ils sont manquants ou invalides.

- **Id** : identifiant en lecture seule.
- **Prénom** : obligatoire.
- **Nom** : obligatoire.
- **Nom d'utilisateur** : obligatoire.
- **E-mail** : obligatoire et doit être une adresse e-mail valide.
- **Numéro de téléphone** : facultatif.
- **Compte Google** : facultatif et doit être une adresse e-mail valide si fourni.

Politique par défaut d'authentification Google

Dans les environnements Google Workspace avec l'authentification Google activée, l'éditeur peut afficher la **Politique par défaut d'authentification Google**. Il s'agit de la politique appliquée aux appareils enrôlés via l'authentification Google par cet utilisateur.

- **Modifier la politique** : ouvre la boîte de dialogue de sélection de la politique.
- **Ouvrir la politique** : ouvre la politique sélectionnée dans l'éditeur de politiques (lorsqu'une politique est définie).
- Après avoir sélectionné une nouvelle politique par défaut, vous devez enregistrer l'utilisateur pour appliquer le changement. L'éditeur affiche une notification pour vous rappeler d'enregistrer.

Identifiants Wi-Fi EAP

La section **Identifiants Wi-Fi EAP** est utilisée pour configurer des identifiants par utilisateur qui sont automatiquement installés sur les appareils de l'utilisateur lorsque sa politique assignée contient une configuration Wi-Fi EAP qui les nécessite. La configuration Wi-Fi EAP fait partie de la [configuration réseau](#) de la politique Android.

Certificat client

Vous pouvez facultativement attribuer un certificat client à un utilisateur. Lorsqu'un certificat est attribué, il apparaît dans le champ **Certificat client** et un menu propose des actions. Lorsqu'aucun certificat n'est attribué, le champ affiche **Aucun certificat attribué** et vous pouvez en attribuer un.

- **Attribuer un certificat** : ouvre la boîte de dialogue de sélection du certificat.
- **Ouvrir le certificat** : ouvre l'éditeur de certificat.
- **Modifier le certificat** : permet de sélectionner un autre certificat client.
- **Dissocier le certificat** : supprime le certificat de l'utilisateur. Le système supprime également le certificat de tous les appareils associés à cet utilisateur.

Pour l'importation et la gestion des certificats, consultez [la gestion des certificats](#).

Identité, identité anonyme et mot de passe

- **Identité** : identité de l'utilisateur. Pour les protocoles de tunnelisation (PEAP, EAP-TTLS), celle-ci est utilisée à l'intérieur du tunnel.
- **Identité anonyme** : utilisée pour les protocoles de tunnelisation comme identité présentée à l'extérieur du tunnel. Si elle n'est pas spécifiée, la valeur par défaut est une chaîne vide.
- **Mot de passe** : le mot de passe de l'utilisateur pour les méthodes EAP qui le requièrent. S'il n'est pas spécifié, l'appareil peut inviter l'utilisateur à le saisir. Une action d'affichage/masquage permet de basculer la visibilité du mot de passe.

Appareils associés

La section **Appareils associés** affiche la liste des appareils actuellement liés à l'utilisateur. Si l'utilisateur possède un ou plusieurs appareils associés, il ne peut pas être supprimé.

Enregistrer et supprimer

- **Enregistrer l'utilisateur** : activé uniquement lorsque le formulaire est valide, qu'il y a des modifications en attente et que la licence est active. Un indicateur de progression s'affiche pendant l'enregistrement.
- **Supprimer l'utilisateur** : désactivé lorsque l'utilisateur est associé à des appareils ou lorsque la licence est expirée/résiliée. Lorsque la suppression est autorisée, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Si l'utilisateur est assigné à des jetons d'enrôlement, la boîte de dialogue avertit que les appareils enrôlés avec ces jetons ne seront plus assignés à un utilisateur.

Avertissement sur les modifications non enregistrées

Si vous avez des modifications non enregistrées et que vous tentez de quitter la page, le tableau de bord vous demandera si vous souhaitez abandonner les modifications.