

Enrôlement automatique des appareils Apple (ADE)

L'enrôlement automatique des appareils (ADE) s'intègre à Apple Business Manager (ABM) pour enrôler automatiquement les appareils appartenant à l'entreprise lors de leur première mise sous tension (ou après une réinitialisation d'usine).

L'ADE nécessite que la gestion Apple (APNs) soit configurée au préalable. Si nécessaire, consultez [Configuration de la gestion Apple \(APNs\)](#).

Comment enrôler les appareils automatiquement

1. Ajoutez des appareils à votre compte Apple Business Manager.
2. Après avoir ajouté de nouveaux appareils à votre compte ABM, synchronisez-les dans Cerberus Enterprise depuis la section **Appareils** en utilisant l'action **Synchroniser depuis ABM**.
3. Créez un profil ADE dans le tableau de bord via **Enrôlement** → **Enrôlement automatique des appareils Apple (ADE)** → **Nouveau profil ADE**.
4. Assignez un profil ADE à un appareil depuis la page de détails de l'appareil en utilisant le champ **Profil ADE**.

Paramètres du profil ADE (aperçu)

Un profil ADE contrôle la manière dont l'appareil est enrôlé et le comportement de l'Assistant de configuration. Dans Cerberus Enterprise, un profil ADE comprend un nom, une politique initiale optionnelle et certaines options d'enrôlement.

Nom du profil

Un nom lisible par l'utilisateur pour le profil (par exemple, *Profil ADE par défaut*).

Politique

La politique initialement appliquée aux appareils enrôlés. Vous pouvez assigner une politique lors de la création d'un nouveau profil ADE.

Options d'enrôlement

- **MDM supprimable** : contrôle si la charge utile MDM peut être supprimée de l'appareil.
- **Autoriser l'appairage** : contrôle si l'appairage est autorisé (obsolète par Apple dans iOS 13).
- **Avancement automatique de la configuration** : fait avancer automatiquement l'Assistant de configuration à travers ses écrans.
- **Attendre la configuration de l'appareil** : bloque l'Assistant de configuration jusqu'à ce que le serveur marque l'appareil comme configuré.
- **Obligatoire** : empêche de passer l'application du profil lors de la configuration.
- **Multi-utilisateur (iPad partagé)** : configure l'appareil pour le mode iPad partagé.
- **Supervisé** : demande la supervision de l'appareil.

Une fois qu'un profil ADE est assigné à un appareil, celui-ci est prêt pour l'enrôlement automatique.

Revision #6

Created 2026-06-24 08:08:09 UTC by Admin

Updated 2026-06-24 09:42:42 UTC by Admin