

Mode kiosque

Avec le mode kiosque, vous pouvez limiter les fonctionnalités d'un appareil à une seule application ou à plusieurs applications. Le choix entre le mode kiosque à une seule application et le mode kiosque à plusieurs applications dépend de vos objectifs commerciaux.

En **mode borne interactive monopropriétaire**, un appareil est configuré pour une seule application et n'autorise pas les utilisateurs finaux à accéder à d'autres applications sur l'appareil. Ils ne peuvent pas non plus quitter l'application, ce qui en fait un appareil dédié à cette application spécifique. Pour activer ce mode, spécifiez une application dans la section [Gestion des applications](#) et définissez le **type d'installation** sur **borne interactive**.

En **mode kiosque multi-applications**, les appareils peuvent accéder à plusieurs applications. Les utilisateurs finaux peuvent naviguer entre différentes applications grâce à un lanceur personnalisé. Pour activer ce mode, activez l'option **lanceur kiosque personnalisé**.

Lorsque le mode kiosque est activé, vous pouvez également configurer si les utilisateurs finaux peuvent accéder à certaines fonctionnalités du système, telles que les paramètres système et la barre d'état.

Lanceur personnalisé pour le mode kiosque

Indique si le lanceur personnalisé pour le mode kiosque est activé. Cela remplace l'écran d'accueil par un lanceur qui verrouille l'appareil aux applications installées via le [Gestion des applications](#). Les applications apparaissent sur une seule page, par ordre alphabétique.

Actions du bouton d'alimentation

Définit le comportement d'un appareil en mode kiosque lorsque l'utilisateur appuie longuement sur le bouton d'alimentation.

Disponible (par défaut) : Le menu d'alimentation (par exemple, Éteindre, Redémarrer) s'affiche lorsque l'utilisateur appuie longuement sur le bouton d'alimentation d'un appareil en mode kiosque.

Bloqué : Le menu d'alimentation (par exemple, Éteindre, Redémarrer) n'est pas affiché lorsque l'utilisateur appuie longuement sur le bouton d'alimentation d'un appareil en mode kiosque. Note : cela peut empêcher les utilisateurs d'éteindre l'appareil.

Avertissements d'erreurs système

Spécifie si les boîtes de dialogue d'erreurs système pour les applications qui se bloquent ou ne répondent pas sont bloquées en mode kiosque. Lorsqu'elles sont bloquées, le système force la fermeture de l'application, comme si l'utilisateur choisissait l'option "fermer l'application" dans l'interface utilisateur.

Bloqué (par défaut) : Tous les dialogues d'erreur système, tels que les plantages et les applications qui ne répondent pas (ANR), sont bloqués. Lorsqu'ils sont bloqués, le système force la fermeture de l'application, comme si l'utilisateur choisissait de la fermer via l'interface utilisateur.

Activé : Tous les dialogues d'erreur système, tels que les plantages et les applications qui ne répondent pas (ANR), sont affichés.

Navigation système

Spécifie quelles fonctionnalités de navigation sont activées (par exemple, les boutons Accueil et Aperçu) en mode kiosque.

Désactivé (par défaut) : Les boutons Accueil et Aperçu ne sont pas accessibles.

Accueil uniquement : Seul le bouton Accueil est activé.

Activés : Les boutons Accueil et Aperçu sont activés.

Barre d'état

Indique si les informations système et les notifications sont désactivés en mode kiosque.

Désactivé (par défaut) : Les informations système et les notifications sont désactivés en mode kiosque.

Informations système uniquement : Seules les informations système sont affichées dans la barre d'état.

Activé : Les informations système et les notifications s'affichent dans la barre d'état en mode kiosque. Remarque : Pour que cette stratégie prenne effet, le bouton d'accueil de l'appareil doit être activé via `kioskCustomization.systemNavigation`.

Paramètres de l'appareil

Indique si l'application Paramètres est autorisée en mode kiosque.

Autorisé (par défaut) : L'accès à l'application Paramètres est autorisé en mode kiosque.

Bloqué : L'accès à l'application Paramètres n'est pas autorisé en mode kiosque.

Revision #37

Created 2025-12-17 09:33:40 UTC by Admin

Updated 2026-06-23 17:14:43 UTC by Admin