

Paramètres

La page **Paramètres** (*Tableau de bord* → *Paramètres*) récapitule les informations relatives au compte et à la licence, et propose des actions pour gérer la facturation, la configuration de la plateforme (gestion Android et gestion Apple) ainsi que les intégrations optionnelles de répertoires/jetons.

Bannière de licence (expiration imminente / expirée)

Lorsque votre licence est **sur le point d'expirer**, **expirée** ou **résiliée**, une bannière bien visible s'affiche en haut de la page. Selon votre statut d'abonnement, elle propose soit une action "**Gérer les paiements**" (portail client Stripe), soit une action "**Acheter une licence**".

Lorsque la licence est expirée, le compte est limité à la seule fonction de désinscription des appareils. Après la période de grâce, le compte peut être annulé et les appareils peuvent être automatiquement désinscrits.

Informations sur le compte

La carte "**Informations du compte**" affiche des champs en lecture seule :

- **Nom d'utilisateur**
- **Nom de l'entreprise**
- **Identifiant de l'entreprise**

Modifier le mot de passe

Si vous n'êtes pas connecté avec Google ou Apple, la carte affiche également une action "**Modifier le mot de passe**". Cela ouvre une fenêtre de dialogue pour continuer le processus de modification du mot de passe.

Informations de licence

La carte **Informations sur la licence** affiche l'état actuel de la licence et la limite du nombre d'appareils autorisés. Elle fournit également des actions pour contacter le service commercial, gérer la facturation ou acheter une licence.

- **État de la licence** : affiché comme **Actif** ou **Expiré** (avec un badge et un info-bulle).
- **Essai gratuit** : affiché lorsque le compte est actuellement en période d'essai.
- **Appareils sous licence** : nombre maximum d'appareils autorisés par la licence. Le *lien "besoin de plus d'appareils ?"* ouvre un message pour contacter le support.
- **Prochain renouvellement programmé** : affiché pour les abonnements actifs qui se renouvellent automatiquement. Sinon, la carte affiche la **date d'expiration**.

Gestion des appareils Android

La carte **Gestion des appareils Android** affiche l'état de la gestion des appareils Android pour votre entreprise. Si la gestion des appareils Android n'est pas encore configurée, la carte propose une action **Configurer la gestion des appareils Android** qui ouvre le processus de configuration.

État de configuration

Lorsque la gestion Android est configurée, la carte peut afficher :

- **Identifiant de gestion**
- **Synchronisé avec Google Workspace** (l'indicateur s'affiche lorsque la synchronisation de l'annuaire est active).
- **Paramètres du compte Google Play géré** (lien vers les paramètres d'administration de Google Play, si applicable).
- **Console d'administration Google** (lien, si applicable).
- **Synchronisation avec Google Workspace** (visible lorsque la synchronisation du répertoire n'est pas configurée ; ouvre le panneau d'instructions en bas de la page).

Gestion des appareils Apple

La carte **Gestion des appareils Apple** affiche l'état de la gestion des appareils Apple (MDM) pour votre entreprise. Si la gestion Apple n'est pas encore configurée, la carte propose une action **Configurer la gestion Apple** qui ouvre le processus de configuration.

État de configuration

Une fois la gestion Apple configurée, la carte peut afficher :

- **Identifiant Apple**
- **Expiration du certificat Apple Push** : indique la date d'expiration et affiche une icône. Si le certificat arrive à échéance ou est expiré, l'icône est cliquable et affiche les instructions de renouvellement.
- **Date d'expiration du jeton ABM** : affiche la date d'expiration du jeton Apple Business Manager (un indicateur cliquable s'affiche lorsque l'action est nécessaire).
- **Jeton VPP** : affiche le nom de l'organisation et la date d'expiration du jeton du programme d'achat en volume Apple (une icône cliquable s'affiche lorsque l'action est requise).
- **Portail Apple Business Manager** : lien affiché lorsqu'un jeton ABM est présent.
- **Synchronisation avec Apple Business Manager** et **Synchronisation avec le programme d'achat en volume Apple** : affichés lorsque les jetons sont manquants.

La gestion Apple nécessite la configuration du certificat APNs. Si nécessaire, consultez [Configuration de la gestion Apple \(APNs\)](#).

Préférences et confidentialité

La section **Préférences et confidentialité** contient un interrupteur pour les préférences marketing ainsi que des liens vers les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Utilisez **Enregistrer les préférences** pour appliquer les modifications (un indicateur de progression est affiché pendant l'enregistrement).

Envoyer une remarque

Lorsque les abonnements sont activés pour le compte, la page peut afficher une carte **Envoyer une remarque** avec des liens vers : **Formuler une demande de fonctionnalité** et des plateformes d'avis externes.

Instructions de configuration et de renouvellement intégrées

En bas de la page, le tableau de bord peut afficher des panneaux d'instructions déroulants en fonction de l'état actuel (par exemple, lorsqu'un certificat/jeton est manquant ou sur le point d'expirer).

Renouveler le certificat Apple Push Notification (APNs)

Lorsque le certificat APNs arrive à expiration ou est expiré, une section s'affiche avec les étapes pour télécharger une demande de signature (CSR), renouveler le certificat sur le portail d'Apple, et importer le nouveau certificat dans Cerberus Enterprise.

Synchronisation avec Apple Business Manager (ABM)

Lorsque le jeton ABM est manquant, expiré ou sur le point d'expirer, une fenêtre affiche les étapes à suivre pour télécharger un jeton depuis Apple Business Manager et l'importer dans Cerberus Enterprise.

Synchronisation avec le programme Apple Volume Purchase (VPP)

Lorsqu'il manque, qu'il a expiré ou qu'il est sur le point d'expirer, le panneau affiche les étapes à suivre pour télécharger un jeton de contenu depuis Apple Business Manager et l'importer dans Cerberus Enterprise.

Synchronisation avec Google Workspace

Lorsque la synchronisation avec le répertoire Google Workspace n'est pas configurée, une fenêtre s'affiche pour expliquer l'intégration et fournit un bouton d'autorisation. Elle affiche également les autorisations Google OAuth requises :

<https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly>.

Pour la configuration initiale d'Android, consultez [la configuration Android Management](#).

Revision #26

Created 2026-01-16 17:50:52 UTC by Admin

Updated 2026-06-11 16:20:45 UTC by Admin