

?????? ????????

В режиме киоска можно ограничить функциональность устройства одним или несколькими приложениями. Выбор между режимом киоска с одним приложением и режимом с несколькими приложениями зависит от ваших бизнес-целей.

В **режиме киоска с одним приложением** устройство настроено для работы только с одним приложением и не позволяет конечным пользователям получать доступ к другим приложениям на устройстве. Они также не могут выйти из приложения, что делает его специализированным устройством для конкретного приложения. Чтобы включить этот режим, укажите приложение в разделе [Управление приложениями](#) и установите значение **Тип установки на Киоск**.

В режиме **киоска с поддержкой нескольких приложений** устройствам разрешен доступ к нескольким приложениям. Конечные пользователи могут переключаться между разными приложениями с помощью настроенного лаунчера. Чтобы включить этот режим, активируйте опцию **настраиваемого лаунчера киоска**.

При включенном режиме киоска вы также можете настроить, какие системные функции, например, системные настройки и строка состояния, доступны конечным пользователям.

???????????????? ?????????? ??? ????????? ??????????

Определяет, включен ли собственный лаунчер для киоска. Это заменяет главный экран лаунчером, который ограничивает работу устройства только приложениями, установленными через раздел ["Управление приложениями"](#). Приложения отображаются на одной странице в алфавитном порядке.

????????? ?????????? ??????????

Определяет поведение устройства в режиме киоска при длительном нажатии кнопки питания пользователем.

Доступно (по умолчанию): Меню питания (например, Выключить, Перезагрузить) отображается, когда пользователь нажимает и удерживает кнопку питания устройства в режиме киоска.

Заблокировано: Меню питания (например, Выключить, Перезагрузить) не отображается, когда пользователь удерживает кнопку питания устройства в режиме

киоска. Обратите внимание: это может помешать пользователям выключить устройство.

?????????????? ?? ??????? ????????

Указывает, заблокированы ли диалоговые окна системных ошибок для приложений, аварийно завершивших работу или не отвечающих, в режиме киоска. Если блокировка включена, система принудительно завершает работу приложения, как если бы пользователь выбрал опцию "закрыть приложение" в пользовательском интерфейсе.

Заблокировано (по умолчанию): Все системные диалоговые окна ошибок, такие как сбои и зависания приложений (ANR), заблокированы. В заблокированном состоянии система принудительно завершает работу приложения, как если бы пользователь закрыл приложение через пользовательский интерфейс.

Включено: Все системные окна ошибок, такие как сбои и зависания приложений (ANR), отображаются.

?????????? ??????????

Определяет, какие элементы навигации (например, кнопки "Главная", "Обзор") активны в режиме киоска.

Отключено (по умолчанию): Кнопки "Главная" и "Обзор" недоступны.

Только кнопка "Главная": Активирована только кнопка "Главная".

Включено: Активированы кнопки "Главная" и "Обзор".

?????? ??????????

Указывает, отключена ли системная информация и уведомления в режиме киоска.

Отключено (по умолчанию): Системная информация и уведомления отключены в режиме киоска.

Только системная информация: На строке состояния отображается только системная информация.

Включено: В режиме киоска на строке состояния отображается системная информация и уведомления. Обратите внимание: для того чтобы эта политика вступила в силу, кнопка "Домой" на устройстве должна быть включена с помощью параметра `kioskCustomization.systemNavigation`.

????????? ???????????

Указывает, разрешено ли использование приложения "Настройки" в режиме киоска.

Разрешено (по умолчанию): Доступ к приложению "Настройки" разрешен в режиме киоска.

Заблокировано: Доступ к приложению "Настройки" запрещен в режиме киоска.

Revision #38

Created 2025-12-17 09:34:59 UTC by Admin

Updated 2026-06-23 17:17:42 UTC by Admin