

# ?????? ????????

В режиме киоска можно ограничить функциональность устройства одним или несколькими приложениями. Выбор между режимом киоска с одним приложением и режимом с несколькими приложениями зависит от ваших бизнес-целей.

В **режиме киоска с одним приложением** устройство настроено для работы только с одним приложением и не позволяет конечным пользователям получать доступ к другим приложениям на устройстве. Они также не могут выйти из приложения, что делает его специализированным устройством для конкретного приложения. Чтобы включить этот режим, укажите приложение в разделе [Управление приложениями](#) и установите значение **Тип установки на Киоск**.

В режиме **киоска с поддержкой нескольких приложений** устройствам разрешен доступ к нескольким приложениям. Конечные пользователи могут переключаться между разными приложениями с помощью настроенного лаунчера. Чтобы включить этот режим, активируйте опцию **настраиваемого лаунчера киоска**.

При включенном режиме киоска вы также можете настроить, какие системные функции, например, системные настройки и строка состояния, доступны конечным пользователям.

## ???????????????? ?????????? ??? ?????????? ??????????

Определяет, включен ли собственный лаунчер для киоска. Это заменяет главный экран лаунчером, который ограничивает работу устройства только приложениями, установленными через раздел ["Управление приложениями"](#). Приложения отображаются на одной странице в алфавитном порядке.

## ?????????? ?????????? ??????????

Определяет поведение устройства в режиме киоска при длительном нажатии кнопки питания пользователем.

**Доступно (по умолчанию):** Меню питания (например, Выключить, Перезагрузить) отображается, когда пользователь нажимает и удерживает кнопку питания устройства в режиме киоска.

**Заблокировано:** Меню питания (например, Выключить, Перезагрузить) не отображается, когда пользователь удерживает кнопку питания устройства в режиме

киоска. Обратите внимание: это может помешать пользователям выключить устройство.

?????????????? ?? ??????? ????????

Указывает, заблокированы ли диалоговые окна системных ошибок для приложений, аварийно завершивших работу или не отвечающих, в режиме киоска. Если блокировка включена, система принудительно завершает работу приложения, как если бы пользователь выбрал опцию "закрыть приложение" в пользовательском интерфейсе.

**Заблокировано (по умолчанию):** Все системные диалоговые окна ошибок, такие как сбои и зависания приложений (ANR), заблокированы. В заблокированном состоянии система принудительно завершает работу приложения, как если бы пользователь закрыл приложение через пользовательский интерфейс.

**Включено:** Все системные окна ошибок, такие как сбои и зависания приложений (ANR), отображаются.

?????????? ??????????

Определяет, какие элементы навигации (например, кнопки "Главная", "Обзор") активны в режиме киоска.

**Отключено (по умолчанию):** Кнопки "Главная" и "Обзор" недоступны.

**Только кнопка "Главная":** Активирована только кнопка "Главная".

**Включено:** Активированы кнопки "Главная" и "Обзор".

?????? ??????????

Указывает, отключена ли системная информация и уведомления в режиме киоска.

**Отключено (по умолчанию):** Системная информация и уведомления отключены в режиме киоска.

**Только системная информация:** На строке состояния отображается только системная информация.

**Включено:** В режиме киоска на строке состояния отображается системная информация и уведомления. Обратите внимание: для того чтобы эта политика вступила в силу, кнопка "Домой" на устройстве должна быть включена с помощью параметра `kioskCustomization.systemNavigation`.

????????? ???????????

Указывает, разрешено ли использование приложения "Настройки" в режиме киоска.

**Разрешено (по умолчанию):** Доступ к приложению "Настройки" разрешен в режиме киоска.

**Заблокировано:** Доступ к приложению "Настройки" запрещен в режиме киоска.

---

Revision #37

Created 2025-12-17 09:34:59 UTC by Admin

Updated 2026-06-11 16:23:15 UTC by Admin