Режим киоска

С помощью режима киоска вы можете ограничить функциональность устройства одним приложением или несколькими приложениями. Выбор между режимом киоска для одного приложения и для нескольких приложений зависит от ваших бизнес-задач.

В **режиме киоска для одного приложения** устройство настраивается для одного приложения и не позволяет конечным пользователям получать доступ к другим приложениям на устройстве. Они также не могут выйти из приложения, что делает устройство выделенным для этого конкретного приложения. Чтобы включить этот режим, укажите приложение в разделе **Управление приложениями** с параметром **Тип установки**, установленным в **Киоск**.

В **режиме киоска для нескольких приложений** устройствам разрешён доступ к нескольким приложениям. Конечные пользователи могут переключаться между приложениями через настраиваемую программу запуска. Чтобы включить этот режим, включите параметр **Настраиваемая программа запуска киоска**.

Когда режим киоска включён, вы также можете настроить, могут ли конечные пользователи получать доступ к определённым системным функциям, например к системным настройкам и строке состояния.

Настраиваемая программа запуска киоска

Включена ли настраиваемая программа запуска киоска. Она заменяет главный экран программой запуска, которая ограничивает устройство приложениями, установленными с помощью параметра **Управление приложениями**. Приложения отображаются на одной странице в алфавитном порядке.

Действия кнопки питания

Задаёт поведение устройства в режиме киоска, когда пользователь нажимает и удерживает кнопку питания.

> **Доступно (по умолчанию)**: Когда пользователь нажимает и удерживает кнопку питания устройства в режиме киоска, отображается меню питания (например, «Выключить», «Перезагрузить»).

Заблокировано: Когда пользователь нажимает и удерживает кнопку питания устройства в режиме киоска, меню питания (например, «Выключить», «Перезагрузить») не отображается. Примечание. Это может помешать пользователям выключить устройство.

Системные предупреждения об ошибках

Указывает, блокируются ли в режиме киоска системные диалоги ошибок для приложений, которые зависли или перестали отвечать. В случае блокировки система принудительно остановит приложение, как если бы пользователь выбрал в интерфейсе вариант «закрыть приложение».

Заблокировано (по умолчанию): Блокируются все системные диалоги ошибок, например при сбое и приложении, не отвечающем на запросы (ANR). В случае блокировки система принудительно останавливает приложение, как если бы пользователь закрыл приложение из интерфейса.

Включено: Отображаются все системные диалоги ошибок, например при сбое и приложении, не отвечающем на запросы (ANR).

Системная навигация

Указывает, какие функции навигации включены (например, кнопки «Главная» и «Обзор») в режиме киоска.

Отключено (по умолчанию): Кнопки «Главная» и «Обзор» недоступны.

Только «Главная»: Включена только кнопка «Главная».

Включено: Кнопки «Главная» и «Обзор» включены.

Строка состояния

Указывает, отключены ли в режиме киоска системная информация и уведомления.

Отключено (по умолчанию): В режиме киоска системная информация и уведомления отключены.

Только системные: В строке состояния отображается только системная информация.

Включено: В режиме киоска в строке состояния отображаются системная информация и уведомления. Примечание. Чтобы эта политика вступила в силу, кнопка «Главная» на

устройстве должна быть включена с помощью kioskCustomization.systemNavigation.

Настройки устройства

Указывает, разрешено ли приложение «Настройки» в режиме киоска.

Разрешено (по умолчанию): В режиме киоска доступ к приложению «Настройки» разрешён.

Заблокировано: В режиме киоска доступ к приложению «Настройки» запрещён.

Revision #56
Created 2025-12-17 09:34:59 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:57:56 UTC by Admin