명령어

기기 편집기에는 관리되는 기기에 원격 명령을 보낼 수 있는 명령어 패널이 제공됩니다 . 사용 가능한 명령어는 플랫폼 (Android 또는 Apple) 및 기기 상태에 따라 다릅니다 .

> 기기가 현재 온라인 상태가 아닌 경우 , 명령은 기기가 인터넷에 연결되는 즉시 전달 및 실행됩니다 . Android 명령어의 경우 지속 시간 매개변수를 설정하여 전달되지 않은 명령이 유효하게 유지되는 시간을 지정할 수 있습니다 .

Android (AMAPI) 명령어

Android 기기의 경우 , 명령어 패널에는 지속 시간 필드 (값 + 단위)와 명령어 선택기가 포함되어 있습니다 . 일부 명령어는 추가 매개변수가 필요하며 , 명령어를 선택하면 동적으로 나타납니다 .

공통 매개변수

- 지속 시간 : 명령을 즉시 실행할 수 없는 경우 해당 명령이 유효한 기간입니다 .
- 명령어 : 기기에 보낼 작업을 선택합니다 .

추가 필드가 있는 명령어

- 비밀번호 재설정 : 새 비밀번호 및 새 비밀번호 확인 입력이 필요합니다 . 선택 가능한 토글 옵션에는 즉시 잠금 , 입력 요구 , 부팅 시 자격 증명 요청 안 함 가 포함됩니다 .
- 앱 데이터 삭제 : 대상 패키지 이름 이 (가) 필요합니다 .
- 분실 모드 시작 : 분실 메시지 가 필요하며 , 선택 가능한 연락처 필드 (도로명 주소 , 조직 , 전화번호 , 이메일)를 지원합니다 .
- 기기 정보 요청 : 요청할 기기 정보를 선택해야 합니다 .
- **eSIM** 추가 : 활성화 코드 및 활성화 상태 가 필요합니다 .
- **eSIM** 삭제 : eSIM **ICCID**가 필요합니다 .
- 초기화 : 초기화 사유 메시지 (개인용 기기의 사용자에게 표시됨) 및 선택 가능한 초기화 플래그를 지원합니다 .

명령 기록

전송 컨트롤 하단에 대시보드에는 명령 기록 테이블이 표시됩니다 . 이 테이블은 정렬이 가능하며 페이지 분할을 지원합니다 . 일부 행은 확장하여 추가 매개변수 또는 실행 세부 정보를 확인할 수 있습니다 .

Android 기록 열

- 생성 날짜
- 명령
- 유효 기간
- 상태
- 오류
- 실행 날짜

Apple (MDM) 명령

Apple 기기의 경우 , 명령 패널에서 명령 선택기를 제공합니다 . 일부 명령은 추가 입력이 필요할 수 있습니다 . Android와 마찬가지로 하단에 명령 기록 테이블이 표시됩니다 .

추가 필드가 있는 명령어

- **InstallApplication**: 애플리케이션 **Bundle ID**가 필요합니다 .
- **SendNotification**: 알림 메시지 (최대 200자)가 필요합니다 .

Apple 기록 열

- 생성 날짜
- 명령
- 상태
- 상태 시간

새로 고침

명령 패널의 새로 고침 동작을 사용하여 명령 기록을 다시 불러옵니다 .

Revision #46
Created 2025-12-18 17:28:24 UTC by Admin
Updated 2026-07-07 10:56:35 UTC by Admin