???????????

Android

Cerberus Enterprise

????????

?????????

> Cerberus Enterprise

???????

-
-
-

??????????????????

????????????????????

1

Cerberus Enterprise

は関連する位置情報設定を自動的に一貫性を保ちます。

- 位置情報レポート は、アクティブなジオフェンスが存在する間、強制的に有効になります。
- 位置情報モード は 強制 されます。
- 位置情報の共有が無効化 されます。

位置情報の報告 を無効化しようとすると、 1つ以上のジオフェンスが有効な場合、 Cerberus Enterprise は確認ダイアログを表示します。続行すると、ポリシー内のすべての有効なジオフェンスが無効になります 。

????????

ポリシーには最大 **10**個のジオフェンス を含めることができます。ジオフェンスの名前はポリシー内で一意である必要があります。

ジオフェンスを追加 して、新しいエントリを作成します。各ジオフェンスには、次の主要なフィールドが含まれます。

- 名前 ：必須で一意です。
- **Latitude** および **Longitude**: エリアの中心です。
- 半径 **(m)**: 必須、 **100**～ **10000**メートルです。
- 説明 ：管理者向けオプションのメモです。
- レポート投入 と レポート終了 ：どの遷移イベントを生成するかを選択してください。
- アクティブ ：ジオフェンスを削除せずに、有効または無効にします。

> 各ジオフェンスに対して、 レポート入 または レポート退出 の少なくとも 1 つは有効である必要があります。

???????

各ジオフェンスカードには、エリアの地図プレビューが表示されます。地図上または数値フィールドからジオメトリを編集できます。

- 地図をクリックすると、エリア編集がアンロックされた際にジオフェンスの中央を移動できます。
- 現在地 の場所 ボタンを使って、マップを現在ブラウザの位置に中心合わせします。
- ジオフェンスの推奨表示範囲を復元するために、 マップの中心に戻す ボタンを使用してください。
- ジオフェンスの形状を誤って変更しないように、ロックボタンを使用してください。

??????????????????

ジオフェンスの遷移は、 Android デバイス概要 ページ内、ロケーションパネルの ジオフェンス
タブで確認できます。そのタブでは、専用の地図上で遷移を表示し、フィルタリングツールと遷移リストも
表示されます。

Revision #5
Created 2026-04-16 07:53:45 UTC by Admin
Updated 2026-04-22 15:51:14 UTC by Admin