Multimedia

In questa sezione puoi configurare il comportamento di fotocamera/microfono, l'accesso ai dati USB, la stampa e le restrizioni relative al display.

1. Accesso alla fotocamera

Controlla l'uso della fotocamera e se l'utente può accedere all'interruttore di accesso alla fotocamera (Android 12+). In generale, la disattivazione della fotocamera si applica all'intero dispositivo sui dispositivi con gestione completa e solo all'interno del profilo di lavoro sui dispositivi con profilo di lavoro.

> **Scelta utente (predefinita)**: Comportamento predefinito del dispositivo. Le fotocamere sono disponibili e (Android 12+) l'utente può attivare o disattivare l'accesso alla fotocamera.
>
> **Disattivato**: Tutte le fotocamere sono disattivate (gestione completa: su tutto il dispositivo; profilo di lavoro: solo per le app del profilo di lavoro). L'interruttore di accesso alla fotocamera non ha effetto nell'ambito gestito.
>
> **Applicato**: Le fotocamere sono disponibili. Sui dispositivi con gestione completa con Android 12+, l'utente non può attivare o disattivare l'accesso alla fotocamera. Su altri dispositivi/versioni si comporta come Scelta utente.

2. Accesso al microfono

Sui dispositivi con gestione completa, controlla l'uso del microfono e se l'utente può accedere all'interruttore di accesso al microfono (Android 12+). Questa impostazione non ha effetto sui dispositivi senza gestione completa.

> **Scelta utente (predefinita)**: Comportamento predefinito. Il microfono è disponibile e (Android 12+) l'utente può attivare o disattivare l'accesso al microfono.
>
> **Disattivato**: Il microfono è disattivato (su tutto il dispositivo). L'interruttore di accesso al microfono non ha effetto.
>
> **Applicato**: Il microfono è disponibile. Su Android 12+, l'utente non può attivare o disattivare l'accesso al microfono. Su Android 11 o versioni precedenti si comporta come Scelta utente.

3. Accesso ai dati USB

Controlla quali file e/o dati possono essere trasferiti via USB. Supportato solo sui dispositivi di proprietà dell'azienda.

Non consentire il trasferimento di file (predefinito): I trasferimenti di file non sono consentiti, ma altre connessioni dati USB (ad es. mouse/tastiera) sono consentite.

Non consentire il trasferimento di dati: Tutti i tipi di trasferimento dati USB sono vietati (Android 12+ con USB HAL 1.3+). Se non supportato, il dispositivo passa a Non consentire il trasferimento di file.

Consenti il trasferimento di dati: Tutti i tipi di trasferimento dati USB sono consentiti.

4. Stampa

Controlla se la stampa è consentita (Android 9+).

Consentito (predefinito): La stampa è consentita.

Non consentito: La stampa non è consentita (Android 9+).

5. Impostazioni della luminosità dello schermo

Controlla la modalità di luminosità dello schermo e (facoltativamente) il valore di luminosità.

Modalità di luminosità dello schermo:

Scelta utente (predefinita): All'utente è consentito configurare la luminosità dello schermo.

Automatico: La luminosità è automatica e l'utente non può modificarla. Puoi comunque impostare un valore di luminosità, usato come parte della regolazione automatica (gestione completa Android 9+; profili di lavoro su dispositivi aziendali con Android 15+).

Fissa: La luminosità viene impostata sul valore configurato e l'utente non può modificarla. Il valore di luminosità è obbligatorio (gestione completa Android 9+; profili di lavoro su dispositivi aziendali con Android 15+).

Luminosità dello schermo:

Valore da 1 a 255 (1 = minimo, 255 = massimo). Un valore pari a 0 indica che non è impostato alcun valore di luminosità.

6. Impostazioni del timeout dello schermo

Controlla se l'utente può configurare il timeout dello schermo e, quando è applicato, il valore del timeout.

Il campo **Modalità timeout schermo** consente di scegliere tra il comportamento controllato dall'utente e quello applicato.

> **Scelta utente (predefinita)**: All'utente è consentito configurare il timeout dello schermo.
>
> **Applicato**: Il timeout dello schermo viene impostato sul valore configurato e l'utente non può modificarlo (gestione completa Android 9+; profili di lavoro su dispositivi aziendali con Android 15+).

Timeout dello schermo:

> Durata del timeout in secondi. Il valore deve essere maggiore di 0. Se è maggiore del **Tempo massimo di blocco**, il sistema potrebbe limitarlo e segnalare una non conformità.

7. Acquisizione schermo disattivata

Indica se l'acquisizione dello schermo è disattivata.

8. Regolazione del volume disattivata

Indica se la regolazione del volume principale è disattivata.

9. Montaggio dei supporti fisici disattivato

Indica se il montaggio dei supporti esterni fisici è disattivato.

Revision #62
Created 2023-03-05 15:57:36 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:52:46 UTC by Admin